

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

Eine Datei enthält immer nur Daten zu der im Feld BBNRVU im VOSZ angegebenen Betriebsnummer.

Die Gültigkeit der Datensätze muss auf den übermittelten Zeitraum beschränkt sein.

Es sind der jeweilige Aufbau sowie die Prüfungen des Vorlaufsatzes, der Datensätze DSKO, DSAG, DSEK, DSBN, DSAN, DSLA, der Datenbausteine und des Nachlaufsatzes enthalten.

Für alle Felder dieser Beschreibung gilt folgende Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen
 n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null(0)
 n mit x NK = numerisches Feld analog n, jedoch mit x Nachkommastellen
 K = Pflichtangabe, soweit bekannt
 M = Mussangabe
 k = Kannangabe
 m = Mussangabe unter Bedingungen

Kurzname	Bezeichnung	Vorkommen pro Lieferung
VOSZ	Vorlaufsatz	einmal
DSKO	Datensatz Kommunikation	einmal
DSAG	Datensatz Stammdaten Arbeitgeber	einmal je Mandant
DBS1	Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DSAG)	(k)einmal je Stammdatensatz im DSAG
DSEK	Datensatz gewählter Erstattungssatz Krankenkasse	(k)einmal je Kombination aus Mandant und Krankenkasse
DSBN	Datensatz Beitragsnachweis	(k)einmal je Kombination aus Mandant und Krankenkasse
DBSC	Datenbaustein Schätzbeiträge	(k)einmal je Beitragsnachweis im DSBN
DBRB	Datenbaustein Restbeträge	(k)einmal je Beitragsnachweis im DSBN
DSAN	Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer	einmal je Kombination aus Mandant und Arbeitnehmer
DBKN	Datenbaustein Knappschaft	(k)einmal je Stammdatensatz im DSAN
DBS3	Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DSAN)	(k)einmal je Stammdatensatz im DSAN
DSL A	Datensatz Lohn Arbeitnehmer	(k)einmal je Kombination aus Mandant und Arbeitnehmer
DBKG	Datenbaustein Kurzarbeitergeld	(k)einmal je Abrechnung im DSL A
DBAT	Datenbaustein Altersteilzeit	(k)einmal je Abrechnung im DSL A
DBWO	Datenbaustein Wertguthaben Ost	(k)einmal je Abrechnung im DSL A
DBWW	Datenbaustein Wertguthaben West	(k)einmal je Abrechnung im DSL A
DBS4	Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DSL A)	(k)einmal je Abrechnung im DSL A
DBVT	Datenbaustein Vortragswerte	(k)einmal je DSL A
DBVK	Datenbaustein Vortragswerte Kurzarbeitergeld	(k)einmal im DBVT
DBVS	Datenbaustein Vortragswerte Saison-Kurzarbeitergeld	(k)einmal im DBVT
DBVF	Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell	(k)einmal im DBVT
DBVA	Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ- /Options-Modell	(k)einmal im DBVT
DBOS	Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell	(k)einmal im DBVT
DBOA	Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell	(k)einmal im DBVT

DBWS	Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell	(k)einmal im DBVT
DBWA	Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell	(k)einmal im DBVT
DBS5	Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DBVT)	(k)einmal im DBVT
NCSZ	Nachlaufsatz	einmal
DBFE	Datenbaustein Fehler	keinmal bei Lieferungen vom Arbeitgeber
		Bei Lieferung von DSRV 0-9-mal je Datensatz, wenn Fehler in der Lieferung vom Arbeitgeber auftreten.

Besonderheit in den Datenbausteinen zum Kurzarbeitergeld

Die Datenbausteine DBKG, DBVK und DBVS sind vom Aufbau her identisch. Der Inhalt der Kennung und der Präfix der Fehlernummern ist unterschiedlich. Weiterhin ist die Vorgabe der Art des Kurzarbeitergeldes im DBVK und DBVS fest vorgeschrieben. Hier sind auch die Felder SOLLSTD und AUSFSTD nicht zu füllen. Inhaltlich gibt es sonst nur den Unterschied, das zum Einen die monatlichen Werte (DBKG) und zum Anderen die kumulierten Vorjahres- bzw Vortragswerte (DBVK, DBVS) einzutragen sind.

Besonderheit in den Datenbausteinen zur Altersteilzeit

Die Datenbausteine DBAT, DBVF und DBVA sind vom Aufbau her identisch. Lediglich der Inhalt der Kennung und der Präfix der Fehlernummern ist unterschiedlich. Die Art des gewählten Arbeitszeit-Modells ist in den Datenbausteinen DBVF und DBVA fest vorgegeben. Inhaltlich sind zum Einen die monatlichen Werte (DBAT) und zum Anderen die kumulierten Vorjahres- bzw Vortragswerte (DBVF, DBVA) einzutragen sind.

Besonderheit in den Datenbausteinen zum Wertguthaben

Die Datenbausteine DBWO, DBWW, DBOS, DBOA, DBWS und DBWA sind vom Aufbau her identisch. Lediglich der Inhalt der Kennung und der Präfix der Fehlernummern ist unterschiedlich. Die Art des gewählten Wertguthaben-Modells ist in den Datenbausteinen DBOS, DBOA, DBWS und DBWA fest vorgegeben. Inhaltlich sind zum Einen die monatlichen Werte (DBWO, DBWW) und zum Anderen die kumulierten Vorjahres- bzw Vortragswerte (DBOS, DBOA, DBWS, DBWA) einzutragen sind.

VOSZ - Vorlaufsatz

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung des Vorlaufsatzes VOSZ	Zulässig ist nur „VOSZ“. Fehlernummer: VOSZv01 Zulässig ist nur die Datenlänge 153. Fehlernummer: VOSZv99
005 - 009	005	an	M	VERFAHRENS- MERKMAL VFMM	Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt: AGBPL = Meldungen der Arbeitgeber (Lohn) AGBPF = Meldungen der Arbeitgeber (Fibu) RVBPL = Meldungen der DSRV (Lohn) RVBPF = Meldungen der DSRV (Fibu)	Zulässig sind nur die in der Spalte „Inhalt/Erläuterung“ angegebenen Werte. Fehlernummer: VOSZv10
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER BBNRAB	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzei- chen) nnnnnnnn	Prüfung, ob es sich um eine zulässige Absender-Betriebsnummer handelt. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers/ Rechenzentrums/Steuerberaters handeln. - der Datenstelle der Renten- versicherungsträger (VFMM = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss die Betriebsnummer „66667777“ verwendet werden. Fehlernummer: VOSZv20
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER BBNREP	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leer- zeichen) nnnnnnnn	Zulässig ist die Betriebsnummer des Empfängers der Datei. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss es sich um die Betriebsnummer der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (66667777) handeln. - der Datenstelle der Renten- versicherungsträger (VFMM = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters handeln. Fehlernummer: VOSZv30
040 - 047	008	n	M	DATUM- ERSTELLUNG ED	Datum der Erstellung der Datei in der Form: jhjmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: VOSZv40 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: VOSZv42

VOSZ - Vorlaufsatz

048 - 053	006	n	M	LFD-DATEI-NR <i>DTNR</i>	Dateifolgenummer	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: VOSZv50 Prüfung, ob es sich um die zulässige Dateifolgenummer handelt (lückenlos aufsteigend je Annahmestelle). Fehlernummer: VOSZv52
054 - 103	050	an	K	NAME-ABSENDER <i>NAAB</i>	Kurzbezeichnung des Absenders	Keine Prüfung
104 - 105	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERNR</i>	Versionsnummer des Vorlaufsatzes 01 – 99	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: VOSZv70 Zulässig ist nur der Wert „04“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: VOSZv72
106 - 108	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen). Fehlernummer: VOSZv75
109 - 109	001	an	M	KENNZ-SENDUNG-KOMPLETT <i>KENNZSEKO</i>	Merkmal, ob die Gesamtendung komplett ist. N = Nein J = Ja	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: VOSZv80
110 - 110	001	an	M	KENNZ-STORNO <i>KENNZST</i>	Kennzeichen Stornierung der bereits abgegebenen (Gesamt-) Lieferung. N = keine Stornierung J = Stornierung	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: VOSZv85
111 - 125	015	an	M	BBNR-VU <i>BBNRVU</i>	Betriebsnummer des Verursachers der Datei (zu prüfender Betrieb) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: VOSZv90
126 - 133	008	an	M	VERSION-GESAMT <i>VERGES</i>	Versionsnummer der gesamten Schnittstelle (linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen mit Hauptversionsnummer, Nebenversionsnummer und Revisionsnummer jeweils durch einen Punkt getrennt, z.B. 3.0.0)	Prüfung, ob es sich um eine zulässige Versionsnummer der Schnittstelle handelt. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") sind "3.0.0" und "3.1.0" zulässig. - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (VFMM = „RVBPL“ oder "RVBPF") sind "1.0.0" und "1.1.0" zulässig. Fehlernummer: VOSZv95
134 - 153	020	an	k	AKTENZEICHEN-ABSENDER <i>AKAB</i>	Freifeld für den Absender der Datei	Keine Prüfung.
Daten zum Fehlersachverhalt						

VOSZ - Vorlaufsatz

154 - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler.	
-----------	--	--	--	--	---	--

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung des Datensatzes Kommunikation DSKO	Zulässig ist nur „DSKO“. Fehlernummer: DSKOv01 Zulässig ist nur die Datenlänge 415. Fehlernummer: DSKO910 Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. Fehlernummer: DSKO004
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist: EUBP = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP“. Fehlernummer: DSKOv05
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Absenders der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters nnnnnnnn - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Der Feldinhalt muss identisch sein mit dem Inhalt des Feldes BBNR-ABSENDER der Datei aus dem Vorlaufsatz. Fehlernummer: DSKOv15
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters nnnnnnnn - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Zulässig ist die Betriebsnummer des Empfängers der Datei. Bei Dateien – der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL" oder "AGBPF") muss es sich um die Betriebsnummer der DSRV (66667777) handeln. Fehlernummer: DSKOv20

040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERNR</i>	<p>Versionsnummer des übermittelten Datensatzes Kommunikation (DSKO) 01 – 99 Zulässig ist der Wert „03“ für diese Version. Er gilt bis zur Bekanntgabe einer neuen Version.</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKO040 Gültig ist die Version „03“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: DSKO042</p>
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG <i>ED</i>	<p>Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde) (Wert > 0 in den letzten 6 Stellen optional)</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKO050 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSKO052 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSKO056</p>
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ <i>FEKZ</i>	<p>Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKO060 Zulässig ist „0“ oder „1“. Fehlernummer: DSKO062 Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSKOv40</p>
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL <i>FEAN</i>	<p>Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: n</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKO070 Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSKO072 Ist im Feld FEKZ ein Wert > „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. Fehlernummer: DSKOv50 Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). Fehlernummer: DSKOv52</p>
Daten zur Identifikation						

DSKO - Datensatz Kommunikation

064 - 078	015	an	M	BBNR- ERSTELLER <i>BBNRER</i>	Betriebsnummer des Erstellers der Datei Sie ist auf dem Weg zur DSRV identisch mit der Betriebsnummer des Absenders der Datei; Stellen 010 bis 024 (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen). nnnnnnnn	Bei der angegebenen BBNRER muss es sich um die Betriebsnummer eines zugelassenen Betriebes/RZ/Steuerberaters handeln. Fehlernummer: DSKOv80
079 - 085	007	an	M	PRODUKT- IDENTIFIER <i>PROD-ID</i>	Produkt-Identifizier des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird. Sie wird von der ITSG, eindeutig für jedes systemuntersuchte Programm vergeben.	Zulässig sind nur die von der ITSG vergebenen und gültigen Produkt-Identifikationen. Fehlernummer: DSKOv82
086 - 093	008	an	M	MODIFIKATIONS- IDENTIFIER <i>MOD-ID</i>	Modifikations-Identifizier des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird. Sie wird je geprüfter Produktversion von der ITSG vergeben.	Zulässig sind nur die von der ITSG vergebenen und gültigen Modifikations-Identifikationen. Fehlernummer: DSKOv84 Das Erstellungsdatum der Datei muss im Gültigkeitszeitraum der PROD-ID und MOD-ID einschließlich der Karenzzeit liegen. Fehlernummer: DSKOv86
094 - 123	030	an	M	NAME1- ABSENDER <i>NAME1</i>	Name des Erstellers der Datei	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSKO500
124 - 153	030	an	K	NAME2- ABSENDER <i>NAME2</i>	zweiter Namensbestandteil des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
154 - 183	030	an	K	NAME3- ABSENDER <i>NAME3</i>	dritter Namensbestandteil des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
184 - 193	010	an	M	PLZ-BETRIEB <i>PLZ</i>	Postleitzahl des Erstellers der Datei	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSKO530
194 - 227	034	an	M	ORT-BETRIEB <i>ORT</i>	Betriebssitz des Erstellers der Datei	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSKO540
228 - 260	033	an	K	STRASSE- BETRIEB <i>STR</i>	Straße des Betriebssitzes des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
261 - 269	009	an	K	HAUS-NR- BETRIEB <i>NR</i>	Hausnummer des Betriebssitzes des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
270 - 270	001	an	M	ANREDE- ANSPRECH PARTNER <i>ANR-AP</i>	Anrede des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei M = männlich W = weiblich	Zulässig sind nur „M“ oder „W“. Fehlernummer: DSKO570

DSKO - Datensatz Kommunikation

271 - 300	030	an	M	NAME- ANSPRECH PARTNER <i>NAME-AP</i>	Name des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSKO580
301 - 320	020	an	M	TELEFON- ANSPRECH PARTNER <i>TEL-AP</i>	Rufnummer des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei gemäß DIN 5008: Die Telefonnummer ist funktionsbezogen durch je ein Leerzeichen zu gliedern, vor der Durchwahlnummer steht ein Bindestrich. Beispiele: Einzelanschluss 04404 912145 Durchwahlanschluss 04401 922-122 International +49 4401 922-131 (Die länderbezogene Zusatznummer sollte durch das Zeichen + vor der Landesvorwahl dargestellt werden (z.B. statt 0049 besser +49).	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSKO590
321 - 340	020	an	K	FAXANSPRECH- PARTNER <i>FAX-AP</i>	Faxrufnummer des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei gemäß DIN 5008: Die Faxnummer ist funktionsbezogen durch je ein Leerzeichen zu gliedern, vor der Durchwahlnummer steht ein Bindestrich. Beispiele: Einzelanschluss 04404 912145 Durchwahlanschluss 04401 922-122 International +49 4401 922-131 (Die länderbezogene Zusatznummer sollte durch das Zeichen + vor der Landesvorwahl dargestellt werden (z.B. statt 0049 besser +49).	Keine Prüfung.

341 - 410	070	an	M	EMAIL- EMPFAENGER <i>EMAIL-AP</i>	E-Mail-Adresse des Empfängers beim Ersteller der Datei, in der Form <user>@<host>.<domain>.<toleveldomain> user = Benutzername host = Rechnername zur Postverarbeitung domain = Bereichsname, in dem der Rechner steht toleveldomain = Bereich der Registrierung Beispiel: name@hrz.tu-xx.de	Die E-Mail-Adresse eines für die Lohnabrechnung zuständigen Ansprechpartners des Betriebes muss immer vorhanden sein. Fehlernummer: DSKO605 Zulässig sind Ausrufungszeichen, Anführungszeichen, Nummernzeichen, Dollar, Prozent, kommerzielles Und, Apostroph, runde Klammer auf, runde Klammer zu, Stern, plus, Komma, Bindestrich, Punkt, Schrägstrich, Ziffern 0 – 9, Doppelpunkt, Semikolon, kleiner als, gleich, größer als, Fragezeichen, Paragraph (§), AT-Zeichen (@), Großbuchstaben (A – Z, Ä, Ö, Ü), Zirkumflex, Unterstreichung, Gravis, Kleinbuchstaben (a – z, ä, ö, ü). Fehlernummer: DSKO610 Das Zeichen „@“ oder „\$“ muss einmal vorhanden sein. Das Zeichen „@“ oder „\$“ darf nur einmal vorhanden sein. Das Zeichen „@“ oder „\$“ darf nicht am Anfang oder am Ende des Feldes vorhanden sein. Fehlernummer: DSKO612 Anmerkung: Das Zeichen „@“ ist unter DOS, Windows und UNIX zu verwenden. Das Zeichen „\$“ gilt für Host-Anwender (mangels AT-Zeichen im EBCDIC- und 7-Bit-Code). Die hexadezimale Verschlüsselung entspricht in beiden Fällen x'40'.
Steuerung der Verarbeitungsbestätigungen und Fehlermeldungen						
411 - 411	001	an	M	VER- BESTAETIGUNG <i>VERBEST</i>	Wird eine Bestätigung der fehlerfreien Verarbeitung gewünscht? J / Grundstellung = ja	Zulässig sind nur „J“ und Grundstellung. Fehlernummer: DSKO620
412 - 412	001	an	M	KENNZ- FEHLRUECK <i>FERUECK</i>	Übermittlung der Fehlerprotokolle (verschlüsselt) K / Grundstellung = Rückmeldungen über den Kommunikationsserver der Datenannahmestelle (E-Mail und Papierform werden nicht unterstützt)	Zulässig sind nur „K“ und Grundstellung. Fehlernummer: DSKO630
413 - 415	003	an	M	<i>RESERVE</i>	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen). Fehlernummer: DSKO900
Daten zum Fehlersachverhalt						

416 - xxx				<p>Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler gemäß den Angaben in dem Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehlerdatenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEAN.</p>	
-----------	--	--	--	--	--

DSAG - Datensatz Stammdaten Arbeitgeber

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DSAG	Zulässig ist „DSAG“. Fehlernummer: DSAGv01 Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. Fehlernummer: DSAG004 Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 86 + (ANSTAG * 176) + 1 Fehlernummer: DSAG910
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist EUBP = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP“. Fehlernummer: DSAGv05
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAG020 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. Fehlernummer: DSAGv15
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAG030 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. Fehlernummer: DSAG032

DSAG - Datensatz Stammdaten Arbeitgeber

040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERNR</i>	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 01 – 99	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAG040 Zulässig ist nur der Wert „04“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: DSAG042
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG <i>ED</i>	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional))	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAG050 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAG052 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAG056
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ <i>FEKZ</i>	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAG060 Zulässig sind „0“ und „1“. Fehlernummer: DSAG064 Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM = „AGBPL“ oder „AGBPF“) ist nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSAGv35
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL <i>FEAN</i>	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: n	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAG070 Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSAG072 Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. Fehlernummer: DSAGv50 Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). Fehlernummer: DSAGv52
Daten zur Identifikation						
064 - 083	020	an	M	MANDANT <i>MANDANT</i>	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diesen Betrieb/-steil anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von Mandanten und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer.	Feldinhalt ist Grundstellung Fehlernummer: DSAG080
Auflistung der Stammdatensätze						
084 - 086	003	n	M	ANZAHL-AG-STAMMDATEN <i>ANSTAG</i>	Anzahl der angehängten Stammdatensätze	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAG090 Zulässig sind nur Werte > 0. Fehlernummer: DSAG092
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANSTAG".						

DSAG - Datensatz Stammdaten Arbeitgeber

001 - 008	008	n	M	GUELTIG-AB GLTAB	Gültigkeitsdatum ab jhjmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAG100 Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAG102
009 - 028	020	n	M	AENDDAT	Änderungsdatum Zeitpunkt der Erstellung/ Änderung des Arbeitgeberstamm- datensatzes in der Form: jhjmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekun- de, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAG110 Das Änderungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAG112 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAG114
029 - 063	035	an	M	NAME	Name des Betriebes / Betriebsteiles / Arbeitgebers	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSAG120
064 - 068	005	an	K	PLZ	Postleitzahl des Betriebes / Betriebs- teiles / Arbeitgebers	Keine Prüfung.
069 - 102	034	an	K	ORT	Ort des Betriebes / Betriebsteiles / Arbeitgebers	Keine Prüfung.
103 - 135	033	an	K	STR	Straßenbezeichnung des Betriebes / Betriebsteiles Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zu- lässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen.	Keine Prüfung.
136 - 144	009	an	K	HNR	Hausnummer des Betriebes / Betriebs- teiles / Arbeitgebers Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zu- lässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen.	Keine Prüfung.
145 - 145	001	an	M	KENNZUM	Umlagepflicht des Arbeitgebers 0 -nein 1 -ja, aber nur U2 2 -ja, U1X und U2	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAG170
146 - 146	001	an	M	KENNZUI	Insolvenzgeldumlage- pflicht des Arbeitgebers 0 -nein 1 -ja	Zulässig sind "0" und "1". Fehlernummer: DSAG180

DSAG - Datensatz Stammdaten Arbeitgeber

147 - 150	004	an	K	BUFANR	Bundesfinanzamtsnummer des zuständigen Betriebsstättenfinanzamtes	Keine Prüfung.
151 - 170	020	an	K	STNR	Ordnungsmerkmal des Betriebes beim zuständigen Betriebsstättenfinanzamt	Keine Prüfung.
Kennzeichen, welche Datenbausteine vorhanden sind						
171 - 171	001	an	M	MM-SEEMANNSKASSE MMS1	Datenbaustein DBS1 – Seemännische Besonderheiten (DSAG) N = keine seemännischen Besonderheiten J = seemännische Besonderheiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSAG200 Bei MMS1 = „J“ muss der Datenbaustein DBS1 - Seemännische Besonderheiten (DSAG) vorhanden sein. Fehlernummer: DSAG202
172 - 176	005	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DSAG210
Daten zum Sachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben im Feld MMS1. Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBS1 - Seemännische Besonderheiten (DSAG)
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	DSENDE	Kennzeichen Ende des Datensatzes. E - Ende	Zulässig sind "E" oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAG850

DBS1 - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten im DSAG

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBS1 (für DSAG)	Zulässig ist „DBS1“. Fehlernummer: DBS1001 Zulässig ist nur die Datenlänge 6 + (ANWK * 13). Fehlernummer: DBS1910
Auflistung der verwendeten Wechselkurse						
005 - 006	002	n	M	ANZAHL- WECHSELKURS ANWK	Anzahl Wechselkurse	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS1010 Zulässig sind nur Werte > 0. Fehlernummer: DBS1012
Die folgenden Werte wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANWK"						
001 - 008	008	n	M	GLTAB	Gültigkeitsdatum ab jhjmmmt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS1020 Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DBS1022
009 - 013	005	n mit 4 NK	M	WECHSELKURS WK	SV-Wechselkurs (USD>EUR) Anzeige in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS1030

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DSEK	Zulässig ist „DSEK“. Fehlernummer: DSEKv01 Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. Fehlernummer: DSEK004 Zulässig ist nur die Datenlänge 100 + (ANSATZ * 30) + 1. Fehlernummer: DSEK910
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist EUBP = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP“. Fehlernummer: DSEKv05
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSEK020 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. Fehlernummer: DSEKv15
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSEK030 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. Fehlernummer: DSEK032
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERN R</i>	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 01 – 99	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSEK040 Zulässig ist nur der Wert „02“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: DSEK042

042 - 061	020	n	M	DATUM- ERSTELLUNG <i>ED</i>	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekun- de, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSEK050 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSEK052 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSEK056
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ <i>FEKZ</i>	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSEK060 Zulässig sind „0“ und „1“. Fehlernummer: DSEK064 Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSEKv35
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL <i>FEAN</i>	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: n	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSEK070 Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angege- ben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSEK072 Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. Fehlernummer: DSEKv50 Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Daten- satz übereinstimmt (maximal „9“). Fehlernummer: DSEKv52
Daten zur Identifikation						
064 - 083	020	an	M	MANDANT <i>MANDANT</i>	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diesen Betrieb/-steil anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von Mandanten und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer.	Feldinhalt ist Grundstellung Fehlernummer: DSEK080
084 - 098	015	an	M	<i>BBNRKK</i>	Betriebsnummer der Einzugsstelle (8 Stellen linksbündig mit nach- folgenden Leerzeichen) nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSEK090
Auflistung der Erstattungssätze						
099 - 100	002	n	M	<i>ANSATZ</i>	Anzahl gewählter Erstattungssätze U1x	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSEK100 „Zulässig sind nur Werte > 0.“ Fehlernummer: DSEK102
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANSATZ".						

DSEK - Datensatz gewählter Erstattungssatz der Krankenkasse

001 - 008	008	n	M	GLTAB	Gültigkeitsdatum jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSEK110 Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSEK112
009 - 028	020	n	M	AENDDAT	Änderungsdatum Zeitpunkt der Erstellung/ Änderung des Erstattungssatzes in der Form: jhjmmmtt (Datum) hmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSEK120 Das Änderungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSEK122 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSEK124
029 - 030	002	n	M	ERSTSATZ	gewählter Erstattungssatz vom Hundert (U1x)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSEK130
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	DSENDE	Kennzeichen Ende des Datensatzes. E - Ende	Zulässig sind "E" oder Grundstellung. Fehlernummer: DSEK850

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DSBN	Zulässig ist „DSBN“. Fehlernummer: DSBnv01 (BW02v01) Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, „AGBPF“, „RVBPL“ oder „RVBPF“. Fehlernummer: DSBN004 Zulässig ist nur die Datenlänge 102 + (ANBNW * 608) + 1 Fehlernummer: DSBN910 (BW02010)
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist EUBP = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP“. Fehlernummer: DSBnv05 (BW02v20)
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777 Hinweis: Verzicht auf die Prüfung BW02v30.	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSBN020 (BW02032) Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. Fehlernummer: DSBnv15 (BW02034)
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV 66667777 Hinweis: Verzicht auf die Prüfungen BW02v40 und BW02v42.	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSBN030 (BW02040) Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) ist nur „66667777“ zulässig. Fehlernummer: DSBN032

040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERN</i>	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 01 – 99	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN040 (BW02050) Zulässig ist nur der Wert „04“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: DSBN042 (BW02052)
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG <i>ED</i>	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional) Hinweis: Verzicht auf die Prüfung BW02064.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN050 (BW02060) Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSBN052 (BW02062) Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSBN056 (BW02066)
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ <i>FEKZ</i>	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN060 (BW02070) Zulässig sind „0“ und „1“. Fehlernummer: DSBN064 (BW02072) Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSBNv35 (BW02074)
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL <i>FEAN</i>	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: n	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN070 (BW02080) Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSBN072 (BW02082) Ist im Feld FEKZ ein Wert > „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. Fehlernummer: DSBNv50 (BW02v50) Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). Fehlernummer: DSBNv52 (BW02v52)
Daten zur Identifikation						
064 - 083	020	an	M	MANDANT <i>MANDANT</i>	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diesen Betrieb/-steil anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von Mandanten und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer.	Feldinhalt ist Grundstellung Fehlernummer: DSBN080

084 - 098	015	an	M	BBNR-KK <i>BBNRKK</i>	Betriebsnummer der zuständigen Krankenkasse (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSBN090
Auflistung der Beitragsnachweise dieser Krankenkasse						
099 - 102	004	n	M	ANZAHLBNW <i>ANBNW</i>	Anzahl der Beitragsnachweise dieser Krankenkasse	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer DSBN100 Zulässig sind nur Werte > 0. Fehlernummer: DSBN102
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANBNW".						
001 - 001	001	an	M	<i>RESERVE1</i>	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DSBN110
002 - 021	020	an	k	DATENSATZ-ID <i>DS-ID</i>	Datensatz-ID Dieses Feld steht der Abrechnungsstelle (z.B. Steuerberater, Rechenzentrum, Arbeitgeber) zur freien Verfügung.	Keine Prüfung.
022 - 041	020	an	K	AKTENZEICHEN-KK <i>AZ-KK</i>	Dieses Feld steht der Einzugsstelle zur freien Verfügung.	Keine Prüfung.
042 - 042	001	an	M	KENNZEICHEN ART <i>KEART</i>	Art des Beitragsnachweises 0 = normaler Beitragsnachweis 1 = Dauer-Beitragsnachweis	Zulässig ist „0“ oder „1“. Fehlernummer: DSBN140 (BW02090)
043 - 043	001	n	M	<i>RESERVE2</i>	0 = Grundstellung	Keine Prüfung. (Zulässig ist bei Meldungen ungleich Stornierungen nur die Grundstellung. Fehlernummer: BW02100)
044 - 044	001	n	M	<i>RESERVE3</i>	0 = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung. Fehlernummer: DSBN160 (BW02110)
045 - 052	008	n	M	ZEITRAUM-BEGINN <i>ZRBEG</i>	Beginn des Nachweiszeitraums in der Form: jhjmmmtt Hinweis: Verzicht auf die Prüfungen BW02135 und BW02136.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN170 (BW02130) Das Datum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSBN172 (BW02134)
053 - 060	008	n	M	ZEITRAUMENDE <i>ZREND</i>	Ende des Nachweiszeitraums in der Form: jhjmmmtt Hinweis: Verzicht auf die Prüfung BW02146.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN180 (BW02140) Das Datum darf nicht kleiner als das Datum Zeitraumbeginn sein. Fehlernummer: DSBN182 (BW02144) Das Datum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSBN184 (BW2148)
061 - 061	001	an	M	VORZEICHEN KV- BEITRAG1 <i>VZKV1</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN194 (BW02150)

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

DSBN - Datensatz Beitragsnachweis

062 - 072	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG ALLGEMEIN KVBEITR1	Beitrag zur Kranken- versicherung -allgemein- ohne Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe 1000)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN195 (BW02160)
073 - 073	001	an	M	VORZEICHEN KV- BEITRAG2 VZKV2	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN199 (BW02170)
074 - 084	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG ERHOEHT KVBEITR2	Beitrag zur Kranken- versicherung -erhöht- (Beitragsgruppe 2000)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN200 (BW02180) Bei einem ZEITRAUM-BEGINN größer 31.12.2008 ist nur die Grundstellung zulässig. Fehlernummer: DSBN202 (BW02182)
085 - 085	001	an	M	VORZEICHEN KV- BEITRAG3 VZKV3	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN204 (BW02190)
086 - 096	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG ERMAESSIGT KVBEITR3	Beitrag zur Kranken- versicherung -ermäßigt- ohne Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe 3000)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN205 (BW02200)
097 - 097	001	an	M	VORZEICHEN PV- BEITRAG VZPV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN209 (BW02210)
098 - 108	011	n mit 2 NK	M	PV-BEITRAG PVBEITR	Beitrag zur Pflegever- sicherung (Beitragsgrup- pen 0001 und 0002)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN210 (BW02220)
109 - 109	001	an	M	VORZEICHEN RV- BEITRAG1 VZRV1	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN214 (BW02230)
110 - 120	011	n mit 2 NK	M	RV-BEITRAG1 RVBEITR1	Beitrag zur Renten- versicherung -voller Bei- trag- (Beitragsgruppe 0100)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN215 (BW02240)
121 - 121	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRA G PFLICHTBEITRA EGE	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN219 (BW02250)
122 - 132	011	n	M	ZUSATZBEITRA G PFLICHTBEITRA EGE ZBP	Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung für Pflichtversicherte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN220 (BW02260) Bei einem ZEITRAUM-BEGINN kleiner 01.01.2015 ist nur die Grundstellung zulässig. Fehlernummer: DSBN222 (BW02262)

DSBN - Datensatz Beitragsnachweis

133 - 133	001	an	M	VORZEICHEN AV- BEITRAG1 VZAV1	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN224 (BW02270)
134 - 144	011	n mit 2 NK	M	AV-BEITRAG1 AVBEITR1	Beitrag zur Arbeitslosen- versicherung -voller Bei- trag- (Beitragsgruppe 0010)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN225 (BW02280)
145 - 145	001	an	M	VORZEICHEN RV- BEITRAG3 VZRV3	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN229 (BW02290)
146 - 156	011	n mit 2 NK	M	RV-BEITRAG3 RVBEITR3	Beitrag zur Renten- versicherung -halber Beitrag- (Beitragsgruppe 0300)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN230 (BW02300)
157 - 157	001	an	M	VORZEICHEN INSG-UMLAGE VZINSG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN234 (BW02310)
158 - 168	011	n mit 2 NK	M	INSG-UMLAGE INSGU	Umlage zur Insolvenz- geldversicherung (Bei- tragsgruppe 0050)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN235 (BW02320)
169 - 169	001	an	M	VORZEICHEN AV- BEITRAG2 VZAV2	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN239 (BW02330)
170 - 180	011	n mit 2 NK	M	AV-BEITRAG2 AVBEITR2	Beitrag zur Arbeitslosen- versicherung -halber Bei- trag- (Beitragsgruppe 0020)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN240 (BW02340)
181 - 181	001	an	M	VORZEICHEN UMLAGE1 VZU1	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN244 (BW02350)
182 - 192	011	n mit 2 NK	M	UMLAGE- KRANKHEIT U1	Umlage Krankheitsauf- wendungen (Beitrags- gruppe U1)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN245 (BW02360)
193 - 193	001	an	M	VORZEICHEN UMLAGE2 VZU2	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN249 (BW02370)
194 - 204	011	n mit 2 NK	M	UMLAGE- MUTTERSCHAFT U2	Umlage Mutterschafts- aufwendungen (Beitrags- gruppe U2)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN250 (BW02380)
205 - 205	001	an	M	VORZEICHEN KV- BEITRAG6 VZKV6	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN254 (BW02390)

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

DSBN - Datensatz Beitragsnachweis

206 - 216	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG PAUSCHAL KVBEITR6	Pauschal-Beitrag zur Krankenversicherung (Beitragsgruppe 6000)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN255 (BW02400) Wenn das Feld BBNRKK ungleich „98000006“, „98000001“, „98094037“, „98094032“ oder "99086875" ist, ist nur Grundstellung zulässig. Fehlernummer: DSBN257 (BW02402)
217 - 217	001	an	M	VORZEICHEN RV- BEITRAG5 VZRV5 (im BW02 steht hier VZKV5)	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN259 (BW02410)
218 - 228	011	n mit 2 NK	M	RV-BEITRAG PAUSCHAL RVBEITR5	Pauschal-Beitrag zur Rentenversicherung (Beitragsgruppe 0500)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN260 (BW02420) Wenn das Feld BBNRKK ungleich „98000006“, „98000001“, „98094037“, „98094032“ oder "99086875" ist, ist nur Grundstellung zulässig. Fehlernummer: DSBN262 (BW02422)
229 - 229	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN264 (BW02430)
230 - 240	011	n	M	RESERVE4	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur die Grundstellung. Fehlernummer: DSBN265 (BW02440)
241 - 241	001	an	M	VORZEICHEN ZWISCHEN- SUMME VZZWS	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN269 (BW02450)
242 - 252	011	n mit 2 NK	M	ZWISCHEN- SUMME ZWS	Zwischensumme (Summe der Stellen 061- 240 und 570-581)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN270 (BW02460)
253 - 253	001	an	M	VORZEICHEN KV- FREIW VZKVF	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN274 (BW02470)
254 - 264	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG FREIW-MITG KVBEITRF	Beitrag zur Kranken- versicherung freiwilliger Mitglieder ohne Zusatzbeitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN275 (BW02480)
265 - 265	001	an	M	VORZEICHEN PV- FREIW VZPVF	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN279 (BW02490)
266 - 276	011	n mit 2 NK	M	PV-BEITRAG FREIW-MITG PVBEITRF	Beitrag zur Pflegever- sicherung freiwilliger Mitglieder	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN280 (BW02500)

DSBN - Datensatz Beitragsnachweis

277 - 277	001	an	M	VORZEICHEN ERSTATTUNG AAG VZERSTU1	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN284 (BW02510)
278 - 288	011	n mit 2 NK	M	ERSTATTUNG AAG ERSTAAG	Erstattungsbetrag der Arbeitgeberaufwendun- gen bei Krankheit und Mutterschaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN285 (BW02520)
289 - 289	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRA G KV-FREIW VZZBF	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN289 (BW02530)
290 - 300	011	n	M	ZUSATZBEITRA G KV-FREIW ZBF	Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung freiwilliger Mitglieder	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN290 (BW02540) Bei einem ZEITRAUM-BEGINN kleiner 01.01.2015 ist nur die Grundstellung zulässig. Fehlernummer: DSBN292 (BW02542)
301 - 301	001	an	M	VORZEICHEN BETRAG2 VZBEITR2	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN604 (BW02550)
302 - 312	011	n mit 2 NK	k	BETRAG2 BEITR2	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitgeberanteil	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN605 (BW02560)
313 - 313	001	an	M	VORZEICHEN BETRAG3 VZBEITR3	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN609 (BW02570)
314 - 324	011	n mit 2 NK	k	BETRAG3 BEITR3	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitnehmeranteil	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN610 (BW02580)
325 - 325	001	an	M	VORZEICHEN SUMME VZSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN294 (BW02590)
326 - 336	011	n mit 2 NK	M	SUMME SUM	Zahlbetrag / Guthaben (Summe Stellen 241- 324)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN295 (BW02600)
337 - 337	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN299 (BW02610)
338 - 348	011	n mit 2 NK	M	RESERVE5	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur die Grundstellung. Fehlernummer: DSBN300 (BW02620)

DSBN - Datensatz Beitragsnachweis

349 - 349	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN304 (BW02630)
350 - 360	011	n mit 2 NK	M	RESERVE6	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur die Grundstellung. Fehlernummer: DSBN305 (BW02640)
361 - 361	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN309 (BW02650)
362 - 372	011	n mit 2 NK	M	RESERVE7	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur die Grundstellung. Fehlernummer: DSBN310 (BW02660)
373 - 402	030	an	M	NAME1 ARBEITGEBER NAME1	Arbeitgeber- Bezeichnung Zeile 1	Grundstellung ist nicht zulässig. Fehlernummer: DSBN320 (BW02670)
403 - 432	030	an	K	NAME2 ARBEITGEBER NAME2	Arbeitgeber- Bezeichnung Zeile 2	Keine Prüfung.
433 - 462	030	an	K	STRASSE- ARBEITGEBER STR	Strasse/Postfach des Arbeitgebers	Keine Prüfung.
463 - 465	003	an	K	LAENDER- KENNZEICHEN LDKZ	Länderkennzeichen gemäß Anlage 8 DEÜV (Nur bei ausländischen Anschriften) Bei Inlandsanschriften ist das LDKZ mit Leerzeichen oder 'D' zu verschlüsseln. Bei Auslandsanschriften ist das LDKZ gemäß gRS Anlage 8 DEÜV anzugeben. Hinweis: Verzicht auf die Prüfung BW02680.	Keine Prüfung.
466 - 475	010	an	M	PLZ- ARBEITGEBER PLZ	Postleitzahl des Arbeit- gebers (bei inländischen Anschriften muss die Postleitzahl 5 Stellen numerisch linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen sein)	Grundstellung ist nicht zulässig. Fehlernummer: DSBN360 (BW02690) Bei Inlandsanschriften sind die gültigen Postleitzahlen im Rahmen der Ziffern „01000“ bis „99999“ zulässig Fehlernummer: DSBN362 (BW02692) Bei Auslandsanschriften (LDKZ ≠ Leer- zeichen und „D“) sind Buchstaben, Ziffern, Bindestrich oder Leerzeichen zulässig. Fehlernummer: DSBN364 (BW02694) Bindestriche dürfen nicht mehrfach aufeinanderfolgen. Fehlernummer: DSBN366 (BW02696)

DSBN - Datensatz Beitragsnachweis

476 - 500	025	an	M	ORT- ARBEITGEBER <i>ORT</i>	Ort des Sitzes des Arbeitgebers	Grundstellung ist nicht zulässig. Fehlernummer: DSBN370 (BW02700)
501 - 515	015	an	K	ABRECHNUNG- STELLE1 <i>ABRECHN1</i>	Abrechnungsstelle 1 (z. B. Steuerberater- Nummer)	Keine Prüfung.
516 - 530	015	an	K	ABRECHNUNG- STELLE2 <i>ABRECHN2</i>	Abrechnungsstelle 2 (z. B. Mandanten- Nummer)	Keine Prüfung.
531 - 550	020	an	K	ORDNUNGS- MERKMAL <i>ORDN</i>	Kasseninternes Ordnungsmerkmal	Keine Prüfung.
551 - 551	001	an	M	KENNZEICHEN VERARBEI- TUNGSMERK- MAL <i>VAMM</i>	Kennzeichen für laufenden Beitragsnachweis. Wird „S“ angegeben, sind die Stellen 045-372 mit den zu stornierenden Werten anzugeben. Der ursprüngliche Beitragsnachweis wird vollständig storniert.	Zulässig sind: Blank (Leerzeichen) = laufender Beitragsnachweis oder Storno-Beitragsnachweis S = Stornierung des Beitragsnach- weises Fehlernummer: DSBN410 (BW02710)
552 - 555	004	n mit 2 NK	M	BEITRAGSSATZ ALLGEMEIN <i>BEITRSA</i>	Beitragssatz zur Krankenversicherung inklusive des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes. Es ist die für den Nachweiszeitraum (Stellen 045-060) maß- gebliche Summe der Beitragssätze mit zwei Nachkommastellen anzugeben (z. B. für 14,6 % + 0,3 % = 1490).	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN420 (BW02720)
556 - 559	004	n mit 2 NK	M	BEITRAGSSATZ ERHOEHT <i>BEITRSE</i>	Erhöhter Beitragssatz zur Krankenversiche- rung. Es ist der für den Nachweiszeitraum (Stellen 045-060) maßgebliche erhöhte Beitragssatz mit zwei Nachkommastellen anzugeben (z. B. für 15,9 % = 1590). Bei Nachweiszeit- räumen ab 01.01.2009 ist nur die Grundstellung (0000) zulässig.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN430 (BW02730) Bei einem ZEITRAUM-BEGINN größer 31.12.2008 ist nur die Grundstellung zulässig. Fehlernummer: DSBN432 (BW02732)

DSBN - Datensatz Beitragsnachweis

560 - 563	004	n mit 2 NK	M	BEITRAGSSATZ ERMAESSIGT BEITRSH	Ermäßigter Beitragssatz zur Krankenversicherung inklusive des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes. Es ist die für den Nachweiszeitraum (Stellen 045-060) maßgebliche Summe der Beitragssätze mit zwei Nachkommastellen anzugeben (z. B. für 14,0 % + 0,3 % = 1430).	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN440 (BW02740)
564 - 564	001	an	M	KENNZEICHEN RECHTSKREIS KENNZRK	Kennzeichen des Rechtskreises O = neue Bundesländer einschließlich Ost-Berlin W = alte Bundesländer einschließlich West-Berlin	Zulässig ist „O“ oder „W“. Fehlernummer: DSBN450 (BW02750)
565 - 565	001	an	M	KENNZEICHEN UMLAGE KENNZUML	Kennzeichen für Jahres-Beitragsnachweis zum Umlageverfahren(U1/U2) 0 = nein 1 = ja	Zulässig ist „0“ oder „1“. Fehlernummer: DSBN460 (BW02760)
566 - 568	003	n	M	LAUFENDE NR LFDNR	Die laufende Nummer (001-999) ist anzugeben, wenn innerhalb eines Entgeltabrechnungszeitraums mehr als ein Datensatz je Betriebsstätte übermittelt wird. Wird in Stelle 551 „S“ angegeben, ist die laufende Nummer des zu stornierenden Datensatzes anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN470 (BW02770)
569 - 569	001	an	M	WAEHRUNGS- KENNZ WG	Währungskennzeichen E = Euro	Zulässig ist nur „E“. Fehlernummer: DSBN480 (BW02780)
570 - 570	001	an	M	VORZEICHEN BEITRAG VZBEITR	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN494 (BW02790)

571 - 581	011	n mit 2 NK	M	BEITRAG <i>BEITR</i>	Einheitliche Pausch- steuer für geringfügig entlohnte Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN495 (BW02800) Wenn das Feld BBNRKK ungleich „98000006“ „98000001“, „98094037“, „98094032“ oder "99086875" ist, ist nur Grundstellung zulässig. Fehlernummer: DSBN497 (BW02802)
582 - 601	020	an	K	STEUER- NUMMER <i>ST-NR</i>	Steuernummer des Arbeitgebers	Keine Prüfung.
Kennzeichen, welche Datenbausteine vorhanden sind						
602 - 602	001	an	M	MM-SCHAETZ- BEITRAEGE <i>MMSC</i>	Datenbaustein DBSC – Schätzbeiträge N = keine Schätz- beiträge J = Schätzbeiträge vor- handen	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSBN510 Bei MMSC = „J“ muss der Datenbaustein DBSC - Schätzbeiträge vorhanden sein. Fehlernummer: DSBN512
603 - 603	001	an	M	MM-RESTBE- TRAEGE <i>MMRB</i>	Datenbaustein DBRB – Restbeträge N = keine Restbeträge J = Restbeträge vorhan- den	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSBN520 Bei MMRB = „J“ muss der Datenbaustein DBRB - Restbeträge vorhanden sein. Fehlernummer: DSBN522
604 - 608	005	an	M	<i>RESERVE8</i>	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DSBN540
Daten zum Sachverhalt						
609 - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben in den Feldern 602-603. Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBSC - Schätzbeiträge DBRB - Restbeträge
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	<i>DSENDE</i>	Kennzeichen Ende des Datensatzes. E - Ende	Zulässig sind "E" oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN850

Die Fehlernummern aus dem BW02 stehen nach den Fehlernummern zu diesem Datensatz in Klammern. In den meisten Fällen sind die Prüfungen gleich zu denen im BW02. Teilweise gibt es jedoch Abweichungen.

Beispiel:

Die Vorzeichen in diesem Datensatz können auch Leerzeichen enthalten. Trotzdem wird in Klammern die ansonsten äquivalente Fehlernummer aus dem BW02 dargestellt um zu verdeutlichen, um welche Information es sich handelt.

DBSC - Datenbaustein Schätzbeiträge

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBSC	Zulässig ist „DBSC“. Fehlernummer: DBSC001 Zulässig ist nur die Datenlänge 256. Fehlernummer: DBSC910
005 - 005	001	an	M	VKV1SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC014
006 - 016	011	an	K	KV1SCHAETZ	geschätzter KV-Beitrag - allgemein- ohne KV-Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe 1000) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC015
017 - 017	001	an	M	VKV2SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC019
018 - 028	011	n	K	KV2SCHAETZ	geschätzter KV-Beitrag - erhöht- (Beitragsgruppe 2000) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC020
029 - 029	001	an	M	VKV3SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC024
030 - 040	011	an	K	KV3SCHAETZ	geschätzter KV-Beitrag - ermäßigt- ohne KV-Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe 3000) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC025
041 - 041	001	an	M	VPVSCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC029
042 - 052	011	an	K	PVSCHAETZ	geschätzter PV-Beitrag (Beitragsgruppen 0001 und 0002) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC030

DBSC - Datenbaustein Schätzbeiträge

053 - 053	001	an	M	VRV1SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC034
054 - 064	011	an	K	RV1SCHAETZ	geschätzter RV-Beitrag - voller Beitrag- (Beitragsgruppe 0100) voraussichtliche Bei- tragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC035
065 - 065	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRAG PFLICHTBEITRAG GE VZZBPSCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC039
066 - 076	011	n	K	ZUSATZBEITRAG PFLICHTBEITRAG GE ZBPSCHAETZ	geschätzter Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung für Pflichtversicherte	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC040
077 - 077	001	an	M	VAV1SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC044
078 - 088	011	an	K	AV1SCHAETZ	geschätzter AV-Beitrag - voller Beitrag- (Beitragsgruppe 0010) voraussichtliche Bei- tragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC045
089 - 089	001	an	M	VRV3SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC049
090 - 100	011	an	K	RV3SCHAETZ	geschätzter RV-Beitrag - halber Beitrag- (Beitragsgruppe 0300) voraussichtliche Bei- tragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC050
101 - 101	001	an	M	VINSOSCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC054

DBSC - Datenbaustein Schätzbeiträge

102 - 112	011	an	K	INSOSCHAETZ	geschätzte Insolvenzgeldumlage AG voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC055
113 - 113	001	an	M	VAV2SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC059
114 - 124	011	an	K	AV2SCHAETZ	geschätzter AV-Beitrag - halber Beitrag- (Beitragsgruppe 0020) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC060
125 - 125	001	an	M	VU1SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC064
126 - 136	011	an	K	U1SCHAETZ	geschätzte Umlage U1 (Beitragsgruppe U1) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC065
137 - 137	001	an	M	VU2SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC069
138 - 148	011	an	K	U2SCHAETZ	geschätzte Umlage U2 (Beitragsgruppe U2) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC070
149 - 149	001	an	M	VKV6SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC074
150 - 160	011	an	K	KV6SCHAETZ	geschätzter KV-Pauschalbeitrag (Beitragsgruppe 6000) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC075

DBSC - Datenbaustein Schätzbeiträge

161 - 161	001	an	M	VRV5SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC079
162 - 172	011	an	K	RV5SCHAETZ	geschätzter RV- Pauschalbeitrag (Beitragsgruppe 0500) voraussichtliche Bei- tragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC080
173 - 173	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC084
174 - 184	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBSC085
185 - 185	001	an	M	VKVF5SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC094
186 - 196	011	an	K	KVF5SCHAETZ	geschätzter KV-Beitrag ohne KV-Zusatzbeitrag freiwilliger Mitglieder voraussichtliche geschuldeter Bei- tragsschuld des laufenden Monats (sofern Satzung der Krankenkasse Anwendung § 23 Abs. 1 S. 2 und 3 SGB IV für frw. Beiträge vorsieht) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC095
197 - 197	001	an	M	VPVF5SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC099
198 - 208	011	an	K	PVF5SCHAETZ	geschätzter PV-Beitrag freiwilliger Mitglieder voraussichtliche Bei- tragsschuld des laufenden Monats (sofern Satzung der Krankenkasse Anwendung § 23 Abs. 1 S. 2 und 3 SGB IV für frw. Beiträge vorsieht) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC100

DBSC - Datenbaustein Schätzbeiträge

209 - 209	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRAG KV-FREIW VZZBFSCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC104
210 - 220	011	n	K	ZUSATZBEITRAG KV-FREIW ZBFSCHAETZ	geschätzter Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung freiwilliger Mitglieder	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBSC105
221 - 221	001	an	M	VZBEITR2SCHAE TZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC109
222 - 232	011	an	K	BEITR2SCHAE TZ	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitgeberanteil voraussichtliche Bei- tragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC110
233 - 233	001	an	M	VZBEITR3SCHAE TZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC114
234 - 244	011	an	K	BEITR3SCHAE TZ	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitnehmeranteil voraussichtliche Bei- tragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC115
245 - 245	001	an	M	VBEITRSCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC089
246 - 256	011	an	K	BEITRSCHAETZ	geschätzte Pauschalsteuer für geringfügig entlohnt Beschäftigte voraussichtliche Pauschalsteuerschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSC090

DBRB - Datenbaustein Restbeträge

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBRB	Zulässig ist „DBRB“. Fehlernummer: DBRB001 Zulässig ist nur die Datenlänge 256. Fehlernummer: DBRB910
005 - 005	001	an	M	VKV1REST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB014
006 - 016	011	an	K	KV1REST	Restbetrag KV-Beitrag - allgemein- ohne KV-Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe 1000) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB015
017 - 017	001	an	M	VKV2REST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB019
018 - 028	011	n	K	KV2REST	Restbetrag KV-Beitrag - erhöht- (Beitragsgruppe 2000) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB020
029 - 029	001	an	M	VKV3REST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB024
030 - 040	011	an	K	KV3REST	Restbetrag KV-Beitrag - ermäßigt- ohne KV-Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe 3000) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB025
041 - 041	001	an	M	VPVREST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB029

DBRB - Datenbaustein Restbeträge

042 - 052	011	an	K	<i>PVREST</i>	Restbetrag PV-Beitrag (Beitragsgruppen 0001 und 0002) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB030
053 - 053	001	an	M	<i>VRV1REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB034
054 - 064	011	an	K	<i>RV1REST</i>	Restbetrag RV-Beitrag - voller Beitrag- (Beitragsgruppe 0100) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB035
065 - 065	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRAG PFLICHTBEITRAGE <i>VZZBPREST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB039
066 - 076	011	n	M	ZUSATZBEITRAG PFLICHTBEITRAGE <i>ZBPREST</i>	Restbetrag Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung freiwilliger Mitglieder	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB040
077 - 077	001	an	M	<i>VAV1REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB044
078 - 088	011	an	K	<i>AV1REST</i>	Restbetrag AV-Beitrag - voller Beitrag- (Beitragsgruppe 0010) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB045
089 - 089	001	an	M	<i>VRV3REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB049

DBRB - Datenbaustein Restbeträge

090 - 100	011	an	K	<i>RV3REST</i>	Restbetrag RV-Beitrag - halber Beitrag- Beitragsgruppe 0300) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB050
101 - 101	001	an	M	<i>VINSOREST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB054
102 - 112	011	an	K	<i>INSOREST</i>	Restbetrag Insolvenzgeldumlage AG Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB055
113 - 113	001	an	M	<i>VAV2REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB059
114 - 124	011	an	K	<i>AV2REST</i>	Restbetrag AV-Beitrag - halber Beitrag- (Beitragsgruppe 0020) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB060
125 - 125	001	an	M	<i>VU1REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB064
126 - 136	011	an	K	<i>U1REST</i>	Restbetrag U1 (Beitragsgruppe U1) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB065
137 - 137	001	an	M	<i>VU2REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB069

DBRB - Datenbaustein Restbeträge

138 - 148	011	an	K	<i>U2REST</i>	Restbetrag U2 (Beitragsgruppe U2) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB070
149 - 149	001	an	M	<i>VKV6REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB074
150 - 160	011	an	K	<i>KV6REST</i>	Restbetrag KV-Pauschalbeitrag (Beitragsgruppe 6000) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB075
161 - 161	001	an	M	<i>VRV5REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB079
162 - 172	011	an	K	<i>RV5REST</i>	Restbetrag RV-Pauschalbeitrag (Beitragsgruppe 0500) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB080
173 - 173	001	an	M	<i>VORZEICHEN</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB084
174 - 184	011	n	M	<i>RESERVE</i>	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBRB085
185 - 185	001	an	M	<i>VKVFREST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB094

DBRB - Datenbaustein Restbeträge

186 - 196	011	an	K	<i>KVFREST</i>	Restbetrag KV-Beitrag ohne KV-Zusatzbeitrag freiwilliger Mitglieder Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB095
197 - 197	001	an	M	<i>VPVFREST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB099
198 - 208	011	an	K	<i>PVFREST</i>	Restbetrag PV-Beitrag freiwilliger Mitglieder Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB100
209 - 209	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRAG KV-FREIW VZZBFREST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB104
210 - 220	011	n	K	ZUSATZBEITRAG KV-FREIW ZBFREST	Restbetrag Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung freiwilliger Mitglieder	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBRB105
221 - 221	001	an	M	<i>VZBEITR2REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB109
222 - 232	011	an	K	<i>BEITR2REST</i>	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitgeberanteil Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB110
233 - 233	001	an	M	<i>VZBEITR3REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB114

DBRB - Datenbaustein Restbeträge

234 - 244	011	an	K	BEITR3REST	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitnehmeranteil Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB115
245 - 245	001	an	M	VBEITRREST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB089
246 - 256	011	an	K	BEITRREST	Restbetrag einheitliche Pauschalsteuer für geringfügig entlohnt Beschäftigte Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB090

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DSAN	Zulässig ist „DSAN“. Fehlernummer: DSANv01 Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. Fehlernummer: DSAN004 Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 118 + (606 + ANGTSTWiederholung * 61)Wiederholungen + 1 Fehlernummer: DSAN910
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist EUBP = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP“. Fehlernummer: DSANv05
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAN020 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. Fehlernummer: DSANv15
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAN030 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. Fehlernummer: DSAN032

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERNR</i>	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 01 – 99	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN040 Zulässig ist nur der Wert „04“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: DSAN042
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG <i>ED</i>	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional))	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN050 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN052 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN056
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ <i>FEKZ</i>	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN060 Zulässig sind „0“ und „1“. Fehlernummer: DSAN064 Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSANv35
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL <i>FEAN</i>	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: n	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN070 Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSAN072 Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. Fehlernummer: DSANv50 Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). Fehlernummer: DSANv52
Daten zur Identifikation						
064 - 083	020	an	M	MANDANT <i>MANDANT</i>	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diesen Betrieb/-steil anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von Mandanten und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer.	Feldinhalt ist Grundstellung Fehlernummer: DSAN080
084 - 103	020	an	m	AKTENZEICHEN-VERURSACHER <i>AZVU</i>	Aktenzeichen Verursacher (Personalnummer)	MUSS-Angabe wenn VERSICHERUNGSNUMMER leer, sonst Pflichtangabe soweit bekannt (Art K). Fehlernummer: DSAN090

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

104 - 115	012	an	m	VERSICHERUNG SNUMMER VSNR	Deutsche Rentenversicherungs- nummer in der Form: bbttmmjjassp	MUSS-Angabe wenn AKTENZEICHEN- VERURSACHER leer, sonst Pflichtangabe soweit bekannt (Art K). Fehlernummer: DSAN100
Auflistung der Stammdaten						
116 - 118	003	n	M	ANZAHL- STAMMDATEN ANSTAN	Anzahl der angehängten Stammdatensätze	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer DSAN110 Zulässig sind nur Werte > 0. Fehlernummer: DSAN112
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANSTAN".						
001 - 008	008	n	M	GLTAB	Gültigkeitsdatum ab jhjjmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN120 Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN122
009 - 028	020	n	M	AENDDAT	Änderungsdatum Zeitpunkt der Erstellung/ Änderung des Arbeit- nehmerstammdaten- satzes in der Form: jhjjmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekun- de, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN130 Das Änderungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN132 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN134
029 - 048	020	an	K	AZVUALT	Aktenzeichen Verur- sacher (bisherige Personalnummer)	Keine Prüfung.
049 - 068	020	an	K	AZVUWEITER	Aktenzeichen Verur- sacher (weiterführende Personalnummer)	Keine Prüfung.
069 - 076	008	an	K	ERSTEINTR	Datum des erstmaligen Eintritts in den Betrieb / Betriebsteil jhjjmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN160 Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Ersteintrittsdatum logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN162
077 - 084	008	n	M	EINTR	Datum des Eintritts in den Betrieb/ Betriebsteil jhjjmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN170 Das Eintrittsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN172
085 - 092	008	an	K	AUSTR	Datum des Austritts aus dem Betrieb/ Betriebsteil jhjjmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN180 Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Austrittsdatum logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN182
093 - 122	030	an	M	NAME	Name des Mitarbeiters	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSAN190
123 - 152	030	an	K	GBNAME	Geburtsname des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
153 - 182	030	an	K	VONAME	Vorname des Mitarbeiters	Keine Prüfung.

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

183 - 183	001	an	K	GESCHLECHT <i>GE</i>	Geschlecht des Mitarbeiters M = männlich W = weiblich	Zulässig sind „M“, „W“ und Grundstellung. Fehlernummer: DSAN220
184 - 186	003	an	K	<i>LDKZ</i>	Länder- (Kfz-) Kennzeichen des Wohnsitzlandes Bei Inlandsanschriften ist das LDKZ mit Leerzeichen oder 'D' zu verschlüsseln. Bei Auslandsanschriften ist das LDKZ gemäß gRS Anlage 8 DEÜV anzugeben.	Keine Prüfung.
187 - 196	010	an	K	<i>PLZ</i>	Postleitzahl	Keine Prüfung.
197 - 230	034	an	K	<i>ORT</i>	Wohnsitz des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
231 - 263	033	an	K	<i>STR</i>	Straßenbezeichnung des Wohnsitzes des Mitarbeiters Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zulässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen.	Keine Prüfung.
264 - 272	009	an	K	<i>HNR</i>	Hausnummer des Wohnsitzes des Mitarbeiters Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zulässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen.	Keine Prüfung.
273 - 292	020	an	k	<i>EUVSNR</i>	Europäische Versicherungsnummer	Keine Prüfung.
293 - 300	008	an	K	<i>GBDT</i>	Geburtsdatum des Mitarbeiters jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DSAN290
301 - 334	034	an	K	<i>GBORT</i>	Geburtsort	Keine Prüfung.
335 - 337	003	an	K	<i>SASC</i>	Staatsangehörigkeitsschlüssel gemäß gRS Anlage 8 DEÜV.	Keine Prüfung.
338 - 345	008	an	k	<i>TODDAT</i>	Todestag des Mitarbeiters jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN320 Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Todesdatum logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN322

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

346 - 346	001	an	M	<i>KENNZRK</i>	Rechtskreis der Arbeitsstätte O -Ost W -West	Zulässig sind nur „O“ oder „W“. Fehlernummer: DSAN330
347 - 347	001	an	M	<i>KENNZPVS</i>	Pflegeversicherung-Besonderheiten der Beitragstragung bei Betrieben / Betriebsteilen im Bundesland Sachsen J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN340
348 - 357	010	an	K	<i>KNR</i>	Kontonummer des Arbeitnehmers	Keine Prüfung.
358 - 365	008	an	K	<i>BLZ</i>	Bankleitzahl des Arbeitnehmers	Keine Prüfung.
366 - 399	034	an	K	<i>IBAN</i>	IBAN-Nr. der Bankverbindung des Arbeitnehmers	Keine Prüfung.
400 - 410	011	an	K	<i>BIC</i>	BIC der Bankverbindung des Arbeitnehmers	Keine Prüfung.
411 - 411	001	an	K	<i>STKL</i>	Steuerklasse des Arbeitnehmers	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN390
412 - 412	001	an	M	<i>KISTPF</i>	Kirchensteuerpflicht des Arbeitnehmers J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN400
413 - 415	003	an	K	<i>KIFRBTRG</i>	Anzahl der Kinderfreibeträge n mit 1 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DSAN410
416 - 425	010	an	K	<i>EGSTFRBTRG</i>	Sonstige Steuerfreibeträge des Arbeitnehmers. Jährliche Angabe. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DSAN420
426 - 450	025	an	K	<i>TT</i>	Art der Tätigkeit im Unternehmen (Klarschrift)	Keine Prüfung.
451 - 459	009	an	K	<i>TTSC</i>	Angaben zur Tätigkeit Tätigkeitsschlüssel der Bundesagentur für Arbeit gemäß gRS Anlage 5 DEÜV Ab 01.12.2011 BBB (Bildung/Beruf/Beschäftigung)	Zulässig ist nur der Aufbau entsprechend gRS Anlage 5 DEÜV oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN440
460 - 462	003	n	K	<i>PERSGR</i>	Personengruppe gemäß Anlage 3 der Gemeinsamen Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung nach § 28b Abs. 2 SGB IV	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN450

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

463 - 463	001	n	M	<i>BYGRKV</i>	Beitragsgruppenschlüsse I KV 0-kein Beitrag 1-allgemeiner Beitrag 2-erhöhter Beitrag 3-ermäßigter Beitrag 4-Beitrag zur landwirtschaftlichen KV 5-Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen KV 6-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte 9-Firmenzahler (freiwillige Beiträge)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN460
464 - 464	001	n	M	<i>BYGRRV</i>	Beitragsgruppenschlüsse I RV 0-kein Beitrag 1-voller Beitrag 3-halber Beitrag 5-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN470
465 - 465	001	n	M	<i>BYGRAV</i>	Beitragsgruppenschlüsse I AV 0-kein Beitrag 1-voller Beitrag 2-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN480
466 - 466	001	n	M	<i>BYGRPV</i>	Beitragsgruppenschlüsse I PV 0-kein Beitrag 1-voller Beitrag 2-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN490
467 - 467	001	an	M	<i>KENNZGV</i>	Geringverdiener J = Ja N = Nein	Zulässig ist "J" oder "N" Fehlernummer: DSAN500
468 - 468	001	an	M	<i>KENNZMF</i>	Merkmal für Mehrfachbeschäftigung J = Ja N = Nein	Zulässig ist "J" oder "N" Fehlernummer: DSAN505
469 - 469	001	an	M	<i>KENNZMFB</i>	Merkmal für Mehrfachbezug J = Ja N = Nein	Zulässig ist "J" oder "N" Fehlernummer: DSAN510
470 - 470	001	an	M	<i>KENNZSTA</i>	Statuskennzeichen für Familienangehörige und GmbH-Gesellschafter 1 = Ehegatte, Lebens- partner oder Abkömmling 2 = geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen), "1" oder "2". Fehlernummer: DSAN515
471 - 485	015	an	K	<i>BBNRKK</i>	Betriebsnummer der Krankenkasse nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAN520

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

486 - 486	001	an	M	VGESBYPRIVKV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN529
487 - 496	010	an	K	GESBYPRIVKV	Gesamtbeitrag zur privaten KV (monatlich) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN530
497 - 497	001	an	M	VGESBYPRIVPV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN534
498 - 507	010	an	K	GESBYPRIVPV	Gesamtbeitrag zur privaten PV (monatlich) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN535
508 - 522	015	an	K	BBNRVW	BBNR des Trägers der berufsständischen Versorgung nnnnnnnn	Wenn das Feld nicht leer ist, ist die Betriebsnummer gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAN540
523 - 523	001	an	M	KENZZVA	Merkmal für die Zusatz- versorgungsanstalt 0 - keine Zusatz- versorgung 1 - Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes 2 - Zusatzversorgung des Baugewerbes 3 - Sonstige Zusatz- versorgungsanstalten	Zulässig sind "0", "1", "2" und "3". Fehlernummer: DSAN545
524 - 558	035	an	K	ZVA	Name Zusatz- versorgungsanstalt	Keine Prüfung.
559 - 559	001	an	M	KENNZBAU	Baulohn J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN555
560 - 563	004	an	K	AZWOECH	Vereinbarte wöchent- liche Arbeitszeit in Stunden n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN560
564 - 564	001	an	M	KENNZGLE	Kennzeichen Gleitzone J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN565
565 - 565	001	an	m	KENNZVERZGLE	Verzicht auf Reduzierung des AN- Anteils in der RV bei Gleitzone J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J", "N" oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN570 Wenn KENNZGLE = "J", dann darf KENNZVERZGLE nicht Grundstellung sein.

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

566 - 566	001	an	M	KENNZVERZRVFGB	Verzicht auf Rentenversicherungsfreiheit bei geringfügiger Beschäftigung J = Ja N = Nein Hinweis: Nur gültig für geringfügige Beschäftigungen, die bis zum 31.12.2012 aufgenommen wurden. Danach mit Grundstellung zu liefern.	Zulässig sind nur "J", "N" und Grundstellung. Fehlernummer: DSAN575 Wenn PERSGR = 109 und KENNZVERZRVFGB = Grundstellung, dann darf KENNZVERZRVFGB nicht Grundstellung sein. Fehlernummer: DSAN577
567 - 567	001	an	M	KENNZVERZRVPGB	Verzicht auf Rentenversicherungspflicht bei geringfügiger Beschäftigung J = Ja N = Nein Hinweis: Nur gültig für geringfügige Beschäftigungen, die ab dem 01.01.2013 aufgenommen werden. Davor mit Grundstellung zu liefern.	Zulässig sind nur "J", "N" und Grundstellung. Fehlernummer: DSAN580 Wenn PERSGR = 109 und KENNZVERZRVPGB = Grundstellung, dann darf KENNZVERZRVPGB nicht Grundstellung sein. Fehlernummer: DSAN582
568 - 568	001	an	M	KENNZWG	Merkmal für Wertguthabenvereinbarung J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN585
569 - 569	001	an	M	KENNZELT	Elterneigenschaft J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN590
570 - 570	001	an	M	KENNZKG	Ausgezahltes Kindergeld J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN595
571 - 571	001	an	M	KENNZVBE	Versorgungsbezugsempfänger J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN600
572 - 572	001	an	M	KENNZRBZ	Rentenbezieher J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN605
573 - 573	001	an	M	KENNZATZ	Kennzeichen für das verwendete Altersteilzeitmodell 0 - keine Altersteilzeit 1 - Blockmodell 2 - Teilzeitmodell	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN610 Zulässig sind "0", "1" und "2". Fehlernummer: DSAN612

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

574 - 574	001	an	M	KENNZATZALT	Kennzeichen Altfall ATZ J = Ja (altes Recht) N = Nein Altes Recht (J) ist nur bis zum 30.06.2014 anzuwenden.	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN615
575 - 582	008	an	K	ATZBG	Beginn-Datum der ATZ jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN620 Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Beginndatum logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN622
583 - 590	008	an	K	ATZEN	Ende-Datum der Altersteilzeit jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN630 Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Endedatum logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN632
591 - 598	008	an	K	FPBEG	Beginn der Freistellungsphase jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN640 Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Datum logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN642
Kennzeichen, welche Datenbausteine vorhanden sind						
599 - 599	001	an	M	MM-KNAPPSCHAFT MMKN	Datenbaustein DBKN – Knappschaft N = keine knappschaftlichen Besonderheiten J = knappschaftliche Besonderheiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSAN750 Bei MMKN = „J“ muss der Datenbaustein DBKN - Knappschaft vorhanden sein. Fehlernummer: DSAN752
600 - 600	001	an	M	MM-SEEMANNSKASSE MMS3	Datenbaustein DBS3 – Seemännische Besonderheiten (DSAN) N = keine seemännischen Besonderheiten J = seemännische Besonderheiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSAN755 Bei MMS3 = „J“ muss der Datenbaustein DBS3 - Seemännische Besonderheiten (DSAN) vorhanden sein. Fehlernummer: DSAN757
601 - 605	005	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DSAN760
Auflistung der verwendeten Gefahrtarifstellen						

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

606 - 606	001	n	M	ANGTST	Anzahl verwendeter Gefahrtarifstellen Ab 2009 muss bei entsprechender Veranlagung der Wert > 0 sein. Es kann eine BBNRGTST-GTST- Kombination mehrfach vorkommen.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN800
Die folgenden Werte wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANGTST"						
001 - 015	015	an	K	BBNRUV	Betriebsnummer des zuständigen UV-Trägers (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn	Wenn das Feld nicht leer ist, ist die Betriebsnummer auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAN810
016 - 035	020	an	K	MTNR	Mitgliedsnummer des Betriebes / Betriebsteils beim zuständigen UV- Träger	Keine Prüfung.
036 - 050	015	an	K	BBNR-GTST BBNRGTST	Betriebsnummer des UV- Trägers dessen Gefahrtarif angewendet wird (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn	Wenn das Feld nicht leer ist, ist die Betriebsnummer auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAN820
051 - 058	008	an	K	GT-STELLE GTST	Gefahrtarifstelle	Keine Prüfung.
059 - 061	003	an	K	GT-AUFTEILUNG GTSTSATZ	Prozentsatz der Gefahrtarifstelle vom Hundert	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN840
Daten zum Sachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben in den Feldern 599 - 600. Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBKN - Knappschaft DBS3 - Seemännische Besonderheiten (DSAN)
Daten zum Fehlersachverhalt						

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	<i>DSENDE</i>	Kennzeichen Ende des Datensatzes. E - Ende	Zulässig sind "E" oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN850

DBKN - Datenbaustein Knappschaft

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBKN	Zulässig ist „DBKN“. Fehlernummer: DBKN001 Zulässig ist nur die Datenlänge 26. Fehlernummer: DBKN910
005 - 016	012	an	M	KNVTTSC	Tätigkeitsschlüssel Knappschaft i.d.F: ABTTTTTTTTB AB = Ab Monat TTTTTTTTT = Tätigkeits- schlüssel B = Besonderheiten- schlüssel Erläuterung Besonder- heitenschlüssel: 1 = Beschäftigung über Tage / nicht überwiegend unter Tage sowie ohne tats. Arbeitsleistung 2 = Zeiten der Dauerkurzarbeit 5 = vollwertiges Mitglied der Grubenwehr 6 = freigest. Betriebs- ratsmitglied (vorher Bes.Sch 8 oder 9) 7 = freigest. Betriebs- ratsmitglied (vorher Bes.Sch. nicht 8 oder 9) 8 = Überwiegende Beschäftigung unter Tage 9 = Ständige Arbeit unter Tage oder gleichgestellt	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DBKN010
017 - 024	008	an	K	KNVENVS	Ende versicherungspflichtiges knappschaftliches Beschäftigungs- verhältnis jhjmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKN020 Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Datum logisch richtig sein. Fehlernummer: DBKN022

DBKN - Datenbaustein Knappschaft

025 - 026	002	an	K	<i>KNVABKGD</i>	<p>Abkehrgrund Knappschaft</p> <p>05 = Still-, Teilstill-, Zusammenlegung von Betrieben</p> <p>06 = werkseitige Kündigung, wenn nicht 05</p> <p>07 = Abmeldung wegen Krankheit, Unfallfolgen, Rentengewährung</p> <p>08 = Abkehr auf eigenen Wunsch, Ablauf eines befristeten Arbeitsvertrages</p> <p>09 = sonstige Gründe</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung.</p> <p>Fehlernummer: DBKN030</p>
-----------	-----	----	---	-----------------	---	---

DBS3 - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten im DSAN

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBS3 (für DSAN)	Zulässig ist „DBS3“. Fehlernummer: DBS3001 Zulässig ist nur die Datenlänge 27. Fehlernummer: DBS3910
005 - 006	2	an	M	BERUFSGR	Seemännische Berufsgruppen 01 = Kapitäne, Schiffsführer 02 = Nautische Offiziere 03 = Nautische Offiziersassistenten und -bewerber 04 = Technische Offiziere 05 = Technische Offiziersassistenten und -bewerber 06 = Funkoffiziere 07 = Elektriker und -assistenten 08 = Schiffsbetriebsmeister 11 = Facharbeiter Deck, Vorleute 12 = Fachkraft Deck 13 = Hilfskraft Deck 14 = Auszubildende Deck (Fischerei) 21 = Facharbeiter Maschinenpersonal 22 = Fachkraft Maschinenpersonal 23 = Hilfskraft Maschinenpersonal 31 = Schiffsmechaniker 32 = Auszubildende zum Schiffsmechaniker 41 = Angestellter Wirtschaftspersonal, Küche, Bedienung 42 = Arbeiter Wirtschaftspersonal, Küche, Bedienung 51 = Angestellter sonstiges fahrendes Personal 52 = Arbeiter sonstiges fahrendes Personal 53 = sonstige Auszubildende 71 = Kanalsteuerer 72 = Lotsen	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS3010

					<p>91 = Seeleute auf ausländ. Schiffen miterspfl. auf Antrag in der RV</p>	
007 - 008	2	an	M	VERSART	<p>Versicherungsarten</p> <p>00 = nichtfahrende Seeleute (BGR 71, 72, 81)</p> <p>10 = Seeschiff unter deutscher Flagge, kein ISR</p> <p>20 = Seeschiff unter deutscher Flagge, ISR, AN erhält deutsche Tarifheuer</p> <p>30 = Seeschiff unter deutscher Flagge, ISR, ausl. AN erhält "Heimatheuer"</p> <p>40 = entsandter AN, VP kraft Ausstrahlung</p> <p>60 = Seeschiff unter ausl. Flagge, Antragspflichtversicherung in allen Zweigen</p> <p>70 = Seeschiff unter ausl. Flagge, Antragspflichtversicherung KV, PV, RV, ALV</p> <p>80 = Seeschiff unter ausl. Flagge, Antragspflichtversicherung RV (nur BGR 91)</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen.</p> <p>Fehlernummer: DBS3020</p>

009 - 010	2	an	M	FZGR	<p>Fahrzeuggruppen</p> <p>00 = nichtfahrende Versicherte</p> <p>10 = Ausländische Schiffe (nur BGR 91)</p> <p>20 = Fahrgastschiffe, Hochseefährschiffe</p> <p>30 = Bäder-, Fähr-, Fördeschiffe</p> <p>40 = Frachtschiffe</p> <p>50 = Tankschiffe</p> <p>60 = Schlepper, Versorgungsschiffe, Bergungs-, Forschungs-, u.a. Spezialschiffe</p> <p>70 = Fahrzeuge der Großen Hochseefischerei und der kleinen Hochseefischerei über 250 cbm</p> <p>80 = Fahrzeuge der kleinen Hochseefischerei bis 250 cbm und der Küstenfischerei</p> <p>90 = Sonstige Schiffe</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen.</p> <p>Fehlernummer: DBS3030</p>
-----------	---	----	---	------	---	--

DBS3 - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten im DSAN

011 - 012	2	an	M	PAT	<p>Patente</p> <p>00 = kein Befähigungszeugnis</p> <p>10 = Kapitän</p> <p>11 = Kapitän auf Schiffen bis 6000 BRZ in der mittleren Fahrt</p> <p>12 = Kapitän (nationale Fahrt) auf Kauffahrteischiffen bis 500 BRZ</p> <p>13 = Erster Offizier</p> <p>14 = Erster Offizier auf Schiffen bis 6000 BRZ in der mittleren Fahrt</p> <p>15 = Offizier (nationale Fahrt) auf Kauffahrteischiffen bis 500 BRZ</p> <p>16 = Nautischer Wachoffizier</p> <p>19 = anerkanntes ausl. Befähigungszeugnis nautischer Dienst</p> <p>30 = Kapitän in Großer Hochseefischerei</p> <p>31 = Kapitän in Kleiner Hochseefischerei</p> <p>32 = Schiffer in Kleiner Hochseefischerei</p> <p>33 = Wachoffizier in Großer Hochseefischerei</p> <p>34 = Wachoffizier in Kleiner Hochseefischerei</p> <p>50 = Leiter Maschinenanlage</p> <p>51 = Zweiter technischer Offizier</p> <p>52 = Technischer Wachoffizier</p> <p>53 = Schiffsmaschinist auf Schiffen mit einer Antriebsleistung bis 750 KW</p> <p>59 = anerkanntes ausl. Befähigungszeugnis techn. Dienst</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen.</p> <p>Fehlernummer: DBS3040</p>
013 - 013	1	an	M	<i>KENNZSMK</i>	<p>Beitragspflicht zur SMK</p> <p>0-kein</p> <p>1-nur AG-Anteil</p> <p>2-AG- und AN-Anteil</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen.</p> <p>Fehlernummer: DBS3050</p>
014 - 017	4	an	M	<i>DHEUERKENNZ</i>	<p>Durchschnitts-Heuer-Kennzeichen der BG Verkehr (FB See).</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen.</p> <p>Fehlernummer: DBS3060</p>

DBS3 - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten im DSAN

018 - 027	10	n mit 2 NK	M	<i>DHEUER</i>	monatliche Durchschnittsheuer lt.Beitragsübersicht	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS3070
-----------	----	---------------	---	---------------	--	---

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DSLA	Zulässig ist „DSLA“. Fehlernummer: DSLAv01 Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. Fehlernummer: DSLA004 Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. $124 + (733 + ANLA_{\text{Wiederholung}}^* 176)_{\text{Wiederholungen}} + 1$ Fehlernummer: DSLA910
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist EUBP = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP“. Fehlernummer: DSLAv05
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSLA020 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. Fehlernummer: DSLAv15
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSLA030 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. Fehlernummer: DSLA032

040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERNR</i>	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 01 – 99	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA040 Zulässig ist nur der Wert „04“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: DSLA042
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG <i>ED</i>	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA050 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSLA052 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSLA056
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ <i>FEKZ</i>	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA060 Zulässig sind „0“ und „1“. Fehlernummer: DSLA064 Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSLAv35
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL <i>FEAN</i>	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: n	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA070 Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSLA072 Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. Fehlernummer: DSLAv50 Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). Fehlernummer: DSLAv52
Daten zur Identifikation						
064 - 083	020	an	M	MANDANT <i>MANDANT</i>	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diesen Betrieb/-steil anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von Mandanten und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer.	Der Feldinhalt muss identisch mit dem Inhalt des Feldes MANDANT aus dem vorangegangenen DSAN sein. Fehlernummer: DSLA080
084 - 103	020	an	m	AZVU	Aktenzeichen Verursacher (Personalnummer)	Der Feldinhalt muss identisch mit dem Inhalt des Feldes AZVU aus dem vorangegangenen DSAN sein. Fehlernummer: DSLA090

104 - 115	012	an	m	VERSICHERUNG SNUMMER VSNR	Deutsche Renten- versicherungsnummer in der Form: bbttmmjjassp	Der Feldinhalt muss identisch mit dem Inhalt des Feldes VSNR aus dem vorangegangenen DSAN sein. Fehlernummer: DSLA100
Kennzeichen, welche Datenbausteine außerhalb der Abrechnung vorhanden sind						
116 - 116	001	an	M	MM-VORTRAGS- WERTE MMVT	Datenbaustein DBVT – Vortragswerte N = keine Vortragswerte J = Vortragswerte vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSLA110 Bei MMVT = „J“ muss der Datenbaustein DBVT Vortragswerte vorhanden sein. Fehlernummer: DSLA112
117 - 121	005	an	M	RESERVE1	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DSLA120
Auflistung der Lohnabrechnungen des Arbeitnehmers						
122 - 124	003	n	M	ANZAHL-AB- RECHNUNGEN ANABRECH	Anzahl der Lohnabrech- nungen des Arbeitneh- mers im Prüfzeitraum	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA170
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANABRECH".						
001 - 004	004	n	M	KJ	Jahr der Abrechnung (FÜR-Periode) Jahr für das die Abrechnung erfolgt ist. jhjj	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA180
005 - 006	002	n	M	KM	Monat der Abrechnung (FÜR-Periode) Monat für den die Abrechnung erfolgt ist. mm	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA185 Zulässig sind nur Werte von 1 bis 12. Fehlernummer: DSLA187
007 - 010	004	n	M	KJIN	Jahr der Abrechnung (IN- Periode) Jahr in dem die Abrechnung erfolgt ist. jhjj	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA190
011 - 012	002	n	M	KMIN	Monat der Abrechnung (IN-Periode) Monat in dem die Abrechnung erfolgt ist. mm	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA195 Zulässig sind nur Werte von 1 bis 12. Fehlernummer: DSLA197
013 - 013	001	an	M	KENZART	Kennzeichen der Art der Abrechnung E - erstmalige Abrechnung K - Korrekturabrechnung	Zulässig sind E oder K. Fehlernummer: DSLA200
014 - 033	020	n	M	ABRECHDAT	Abrechnungsdatum in der Form: jhjjmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekun- de, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA205 Das Änderungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSLA207 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSLA209

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

034 - 034	001	n	M	<i>ABRNR</i>	Abrechnungsfolge- nummer Nur bei mehreren Erstabrechnungen für den gleichen Abrechnungsmonat von 1 an aufsteigend zu füllen, ansonsten Grundstellung	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA210
035 - 035	001	an	M	<i>KENNZMK</i>	Anwendung der Märzklauseel J = Ja N = Nein	Zulässig sind "J" oder "N". Fehlernummer: DSLA215
036 - 037	002	n	M	<i>KVTG</i>	mtl. KV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA220
038 - 039	002	n	M	<i>RVTG</i>	mtl. RV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA225
040 - 041	002	n	M	<i>AVTG</i>	mtl. AV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA230
042 - 043	002	n	M	<i>PVTG</i>	mtl. PV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA235
044 - 045	002	n	M	<i>STTG</i>	mtl. Steuer-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA240
046 - 046	001	an	M	<i>KENNZPVZ</i>	Kennzeichen Beitragszuschlag Pflegeversicherung Alle kinderlosen Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung mit Ausnahme - kinderloser Mitglieder, die vor dem 1. Januar 1940 geboren sind, - Mitglieder bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres, - Bezieher von Arbeitslosengeld II (ALG II) sowie - Wehr- und Zivildienstleistende müssen einen Beitragszuschlag zahlen.	Zulässig sind "J" oder "N". Fehlernummer: DSLA245
047 - 049	003	an	M	<i>WG</i>	Währung der Abrech- nung entsprechend ISO-4217	Keine Prüfung. Grundstellung = EUR
050 - 050	001	an	M	<i>VPAUSCHSTEU ERGB</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA259

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

051 - 060	010	an	K	<i>PAUSCHSTEUER RGB</i>	einheitliche Pauschalsteuer für geringfügig entlohnte Beschäftigung (monatlich) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA260
061 - 061	001	an	M	<i>VGESBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA264
062 - 071	010	n mit 2 NK	M	<i>GESBRUTTO</i>	Gesamtbrutto (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA265
072 - 072	001	an	M	<i>VSVBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA269
073 - 082	010	an	K	<i>SVBRUTTO</i>	ungemindertes SV-Brutto (monatlich) aus laufendem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA270
083 - 083	001	an	M	<i>VSTEUERBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA274
084 - 093	010	an	K	<i>STEUERBRUTTO</i>	Steuerbrutto (monatlich aus laufenden Bezügen) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA275
094 - 094	001	an	M	<i>VKVBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA279
095 - 104	010	an	K	<i>KVBRUTTO</i>	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt - lfd. unter Berücksichtigung der BBG n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA280
105 - 105	001	an	M	<i>VRVBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA284
106 - 115	010	an	K	<i>RVBRUTTO</i>	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt - lfd. unter Berücksichtigung der BBG n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA285
116 - 116	001	an	M	<i>VAVBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA289

117 - 126	010	an	K	AVBRUTTO	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt - lfd. unter Berücksichtigung der BBG n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA290
127 - 127	001	an	M	VPVBRUTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA294
128 - 137	010	an	K	PVBRUTTO	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt - lfd. unter Berücksichtigung der BBG n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA295
138 - 138	001	an	M	VUMBRUTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA299
139 - 148	010	an	K	UMBRUTTO	Umlagepflichtiges Arbeitsentgelt aus laufendem und für mehrere Abrechnungszeiträume kumuliert gezahlten Entgeltarten. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA300
149 - 149	001	an	M	VINSOBRUTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA304
150 - 159	010	an	K	INSOBRUTTO	Insolvenzgeldumlagepflichtiges Arbeitsentgelt lfd. unter Berücksichtigung der BBG-RV n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA305
160 - 160	001	an	M	VUVBRUTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA309
161 - 170	010	n mit 2 NK	M	UVBRUTTO	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt - lfd.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA310
171 - 171	001	an	M	VLOHNSTEUER	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA314
172 - 181	010	an	K	LOHNSTEUER	Lohnsteuer laufend n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA315
182 - 182	001	an	M	VSOLI	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA319

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

183 - 192	010	an	K	SOLI	Solidaritätszuschlag laufend n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA320
193 - 193	001	an	M	VKIRCHENST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA324
194 - 203	010	an	K	KIRCHENST	Kirchensteuer laufend n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA325
204 - 204	001	an	M	VKVBYAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA329
205 - 214	010	an	K	KVBYAG	KV-Beitrag AG ohne KV-Zusatzbeitrag aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA330
215 - 215	001	an	M	VKVBYAGZUSATZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA331
216 - 225	010	an	K	KVBYAGZUSATZ	KV-Zusatzbeitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA332
226 - 226	001	an	M	VKVBYAN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA334
227 - 236	010	an	K	KVBYAN	KV-Beitrag AN ohne KV-Zusatzbeitrag aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA335
237 - 237	001	an	M	VKVBYANZUSATZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA336
238 - 247	010	an	K	KVBYANZUSATZ	KV-Zusatzbeitrag AN aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA337
248 - 248	001	an	M	VRVBYAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA339

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

249 - 258	010	an	K	RVBYAG	RV-Beitrag AG zur gesetzlichen Rentenversicherung aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA340
259 - 259	001	an	M	VRVBYAN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA344
260 - 269	010	an	K	RVBYAN	RV-Beitrag AN zur gesetzlichen Rentenversicherung aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA345
270 - 270	001	an	M	VAVBYAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA349
271 - 280	010	an	K	AVBYAG	AV-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA350
281 - 281	001	an	M	VAVBYAN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA354
282 - 291	010	an	K	AVBYAN	AV-Beitrag AN aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA355
292 - 292	001	an	M	VPVBYAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA359
293 - 302	010	an	K	PVBYAG	PV-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA360
303 - 303	001	an	M	VPVBYAN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA364
304 - 313	010	an	K	PVBYAN	PV-Beitrag AN aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA365

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

314 - 314	001	an	M	VU1BYAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA369
315 - 324	010	an	K	U1BYAG	U1-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA370
325 - 325	001	an	M	VU2BYAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA374
326 - 335	010	an	K	U2BYAG	U2-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA375
336 - 336	001	an	M	VINSOBYAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA379
337 - 346	010	an	K	INSOBYAG	Insolvenzgeldumlage- Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA380
347 - 347	001	an	M	VBVBYAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA384
348 - 357	010	an	K	BVBYAG	Beitrag AG zur berufs- ständischen Versorgung aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK Hinweis: Ist diese Person Mitglied einer berufsständischen Versorgungseinrichtung (BBNRVW im DSAN ungleich Grundstellung), ist hier ein Beitrag anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA385
358 - 358	001	an	M	VBVBYAN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA389

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

359 - 368	010	an	K	BVBYAN	Beitrag AN zur berufsständischen Versorgung aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK Hinweis: Ist diese Person Mitglied einer berufsständischen Versorgungseinrichtung (BBNRVW im DSAN ungleich Grundstellung), ist hier ein Beitrag anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA390
369 - 369	001	an	M	VSVBRUTTOEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA394
370 - 379	010	an	K	SVBRUTTOEGA	ungemindertes SV-Brutto (monatlich) aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA395
380 - 380	001	an	M	VSTBRUTTOEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA399
381 - 390	010	an	K	STBRUTTOEGA	Steuerpflichtiges Brutto (monatlich) aus sonstigen Bezügen. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA400
391 - 391	001	an	M	VLOHNSTEUEREGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA404
392 - 401	010	an	K	LOHNSTEUEREGA	Lohnsteuer aus sonstigen Bezügen. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA405
402 - 402	001	an	M	VSOLIEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA409
403 - 412	010	an	K	SOLIEGA	Solidaritätszuschlag aus sonstigen Bezügen. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA410
413 - 413	001	an	M	VKIRCHENSTEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA414

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

414 - 423	010	an	K	KIRCHENSTEGA	Kirchensteuer aus sonstigen Bezügen. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA415
424 - 424	001	an	M	VKVBRUTTOEG A	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA419
425 - 434	010	an	K	KVBRUTTOEGA	KV-pflichtiges, einmalig gezahltes Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA420
435 - 435	001	an	M	VRVBRUTTOEG A	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA424
436 - 445	010	an	K	RVBRUTTOEGA	RV-pflichtiges, einmalig gezahltes Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA425
446 - 446	001	an	M	VAVBRUTTOEG A	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA429
447 - 456	010	an	K	AVBRUTTOEGA	AV-pflichtiges, einmalig gezahltes Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA430
457 - 457	001	an	M	VPVBRUTTOEG A	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA434
458 - 467	010	an	K	PVBRUTTOEGA	PV-pflichtiges, einmalig gezahltes Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA435
468 - 468	001	an	M	VINSOBRUTTOE GA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA439
469 - 478	010	an	K	INSOBRUTTOEG A	Insolvenzgeldumlagepflichtiges, einmalig gezahltes Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA440
479 - 479	001	an	M	VKVBYAGEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA444
480 - 489	010	an	K	KVBYAGEGA	KV-Beitrag AG ohne KV-Zusatzbeitrag aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA445

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

490 - 490	001	an	M	VKVB YAGEGAZ USATZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA446
491 - 500	010	an	K	KVB YAGEGAZU SATZ	KV-Zusatzbeitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA447
501 - 501	001	an	M	VKVB YANEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA449
502 - 511	010	an	K	KVB YANEGA	KV-Beitrag AN ohne KV- Zusatzbeitrag aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA450
512 - 512	001	an	M	VKVB YANEGAZ USATZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA451
513 - 522	010	an	K	KVB YANEGAZU SATZ	KV-Zusatzbeitrag AN aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA452
523 - 523	001	an	M	VRVB YAGEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA454
524 - 533	010	an	K	RVB YAGEGA	RV-Beitrag AG zur gesetzlichen Rentenver- sicherung aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA455
534 - 534	001	an	M	VRVB YANEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA459
535 - 544	010	an	K	RVB YANEGA	RV-Beitrag AN zur gesetzlichen Rentenver- sicherung aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA460
545 - 545	001	an	M	VAVB YAGEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA464

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

546 - 555	010	an	K	AVBYAGEGA	AV-Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA465
556 - 556	001	an	M	VAVBYANEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA469
557 - 566	010	an	K	AVBYANEGA	AV-Beitrag AN aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA470
567 - 567	001	an	M	VPVBYAGEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA474
568 - 577	010	an	K	PVBYAGEGA	PV-Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA475
578 - 578	001	an	M	VPVBYANEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA479
579 - 588	010	an	K	PVBYANEGA	PV-Beitrag AN aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA480
589 - 589	001	an	M	VINSOBYAGEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA484
590 - 599	010	an	K	INSOBYAGEGA	Insolvenzgeldumlage-Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA485
600 - 600	001	an	M	VBVBYAGEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA489
601 - 610	010	an	K	BVBYAGEGA	Beitrag AG zur berufsständischen Versorgung aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA490
611 - 611	001	an	M	VBVBYANEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA494

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren
Entgeltbuchhaltung

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

612 - 621	010	an	K	<i>BVBYANEGA</i>	Beitrag AN zur berufsständischen Versorgung aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA495
622 - 622	001	an	M	<i>VHINZUBTRG</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA499
623 - 632	010	an	K	<i>HINZUBTRG</i>	Hinzurechnungsbetrag (monatlich) Auf der Steuerkarte eingetragener Hinzurechnungsbetrag n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA500
633 - 633	001	an	M	<i>VURLRESTVJ</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA504
634 - 638	005	an	K	<i>URLRESTVJ</i>	Resturlaub in Tagen (Vorjahr) n mit 2 NK Hinweis: Bezieht diese Person Baulohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA505
639 - 643	005	an	K	<i>URLGENOM</i>	genommener Urlaub in Tagen (laufendes Jahr) n mit 2 NK Hinweis: Bezieht diese Person Baulohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DSLA510
644 - 644	001	an	M	<i>VURLREST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA514
645 - 649	005	an	K	<i>URLREST</i>	Resturlaub in Tagen n mit 2 NK Hinweis: Bezieht diese Person Baulohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA515

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

650 - 654	005	an	K	URLUNBEZ	unbezahlter Urlaub in Tagen n mit 2 NK Hinweis: Bezieht diese Person Bau-lohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA520
655 - 655	001	an	M	VNETTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA524
656 - 665	010	n mit 2 NK	M	NETTO	gesetzliches Netto (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA525
666 - 666	001	an	M	VZAHLBTRG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA529
667 - 676	010	n mit 2 NK	M	ZAHLBTRG	Auszahlungsbetrag (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA530
677 - 677	001	an	M	VANWESEND	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA534
678 - 679	002	an	K	ANWESEND	Anwesenheitstage (monatlich) Insbesondere bei Tätigkeit von Behinderten in geschützten oder gleichgestellten Einrichtungen.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA535
680 - 680	001	an	M	VFEHL	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA539
681 - 682	002	an	K	FEHL	Fehltage (monatlich, unbezahlte Tage)	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA540
683 - 683	001	an	M	VBEZSTD	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA544

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

684 - 688	005	an	K	BEZSTD	bezahlte Stunden (monatlich) n mit 2 NK Hinweis: Bezieht diese Person Baulohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA545
689 - 689	001	an	M	VAU	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA549
690 - 691	002	an	K	AU	Krankheitstage (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA550
692 - 692	001	an	M	VAUSTD	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA554
693 - 697	005	an	K	AUSTD	Krankheitsstunden (monatlich) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA555
698 - 698	001	an	M	VZEITLOHNSTD	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA559
699 - 703	005	an	K	ZEITLOHNSTD	Stunden mit Zeitlohn (monatlich) n mit 2 NK Hinweis: Bezieht diese Person Baulohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA560
704 - 704	001	an	M	VUESTD	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA564
705 - 709	005	an	K	UESTD	Überstunden (monatlich) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA565
710 - 710	001	an	M	VDOPPELST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA569
711 - 720	010	an	K	DOPPELST	Summe der Steuern nach dem Doppelbesteuerungsabkommen n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA570
721 - 722	002	n	M	ANLA	Anzahl Lohnarten	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA580

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

Kennzeichen, welche Datenbausteine innerhalb der Abrechnung vorhanden sind						
723 - 723	001	an	M	RESERVE2	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DSLA585
724 - 724	001	an	M	MM-KURZARBEITERGELD MMKG	Datenbaustein DBKG – Kurzarbeitergeld N = kein Kurzarbeitergeld J = Kurzarbeitergeld vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSLA590 Bei MMKG = „J“ muss der Datenbaustein DBKG Kurzarbeitergeld vorhanden sein. Fehlernummer: DSLA592
725 - 725	001	an	M	MM-ALTERSTEILZEIT MMAT	Datenbaustein DBAT – Altersteilzeit N = keine Altersteilzeit J = Altersteilzeit vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSLA595 Bei MMAL = „J“ muss der Datenbaustein DBAT – Altersteilzeit vorhanden sein. Fehlernummer: DSLA597
726 - 726	001	an	M	MM-WERTGUTHABE N-OST MMWO	Datenbaustein DBWO – Wertguthaben Ost N = kein Wertguthaben Ost J = Wertguthaben Ost vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSLA600 Bei MMWO = „J“ muss der Datenbaustein DBWO – Wertguthaben Ost vorhanden sein. Fehlernummer: DSLA602
727 - 727	001	an	M	MM-WERTGUTHABE N-WEST MMWW	Datenbaustein DBWW – Wertguthaben West N = kein Wertguthaben West J = Wertguthaben West vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSLA605 Bei MMWW = „J“ muss der Datenbaustein DBWW – Wertguthaben West vorhanden sein. Fehlernummer: DSLA607
728 - 728	001	an	M	MM-SEEMANNSKASSE MMS4	Datenbaustein DBS4 – Seemännische Besonderheiten (DSLA) N = keine seemännischen Besonderheiten J = seemännische Besonderheiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSLA610 Bei MMS4 = „J“ muss der Datenbaustein DBS4 - Seemännische Besonderheiten (DSLA) vorhanden sein. Fehlernummer: DSLA612
729 - 733	005	an	M	RESERVE3	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DSLA615
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANLA".						
001 - 008	008	an	M	LA	Lohnart	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSLA650
009 - 108	100	an	K	NAME	Bezeichnung der Lohnart	Keine Prüfung.
109 - 109	001	an	M	KENNZHERKUNFT FT	Herkunft der Lohnart 0 -keine Angabe 1 -Standardlohnart 2 -individuelle Lohnart Hinweis: Grundstellung bedeutet auch "keine Angabe".	Zulässig sind "0", "1", "2" und Grundstellung. Fehlernummer: DSLA660

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

110 - 110	001	an	M	KENNZVERW	Verwendung der Lohnart 0-keine Angabe 1-buchbare Lohnart 2-Rechen-/System-lohnart Hinweis: Grundstellung bedeutet auch "keine Angabe".	Zulässig sind "0", "1", "2" und Grundstellung. Fehlernummer: DSLA665
111 - 111	001	an	M	KENNZBRUTTO NETTO	Bruttolohnart/ Nettobe-oder -abzüge 0-Bruttolohnart 1-Nettobe- oder -abzug	Zulässig sind "0" und "1". Fehlernummer: DSLA670
112 - 112	001	an	M	KENNZSV	Kennzeichen SV 0-SV-freies Arbeitsentgelt 1-laufendes Arbeitsentgelt 2-einmalig gezahltes Arbeitsentgelt 3-laufendes Arbeitsentgelt mit Freibetrag 4-einmalig gezahltes Arbeitsentgelt mit Freibetrag 5-umlagepflichtiges einmalig gezahltes Arbeitsentgelt (Vereinfachungsregel)	Zulässig sind "0", "1", "2", "3", "4", "5" und Grundstellung Fehlernummer: DSLA675 Wenn KENNZBRUTTONETTO = "0", dann muss "0", "1", "2", "3", "4" oder "5" gesetzt werden. Fehlernummer: DSLA677 Wenn KENNZBRUTTONETTO = "1", dann muss Grundstellung gesetzt werden. Fehlernummer: DSLA679
113 - 113	001	an	M	KENNZUV	Kennzeichen UV 0-UV-freies Entgelt 1-UV-pflichtiges Entgelt 2-UV-pflichtiges Entgelt mit Freibetrag	Zulässig sind "0", "1", "2" und Grundstellung. Fehlernummer: DSLA680 Wenn KENNZBRUTTONETTO = "0", dann muss "0", "1" oder "2" gesetzt werden. Fehlernummer: DSLA682 Wenn KENNZBRUTTONETTO = "1", dann muss Grundstellung gesetzt werden. Fehlernummer: DSLA684
114 - 114	001	an	M	KENNZSTEUER	Kennzeichen Steuer 0-steuerfreies Arbeitsentgelt 1-laufendes Arbeitsentgelt 2-sonstiges Arbeitsentgelt 3-laufendes Arbeitsentgelt mit Freibetrag 4-sonstiges Arbeitsentgelt mit Freibetrag	Zulässig sind "0", "1", "2", "3", "4" und Grundstellung. Fehlernummer: DSLA685 Wenn KENNZBRUTTONETTO = "0", dann muss "0", "1", "2", "3" oder "4" gesetzt werden. Fehlernummer: DSLA687 Wenn KENNZBRUTTONETTO = "1", dann muss Grundstellung gesetzt werden. Fehlernummer: DSLA689

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

115 - 115	001	an	M	KENNZSTPFL	<p>Kennzeichen Steuerpflicht</p> <p>0-keine Angabe</p> <p>1-individuelle Steuer</p> <p>2-Pauschalsteuer</p> <p>3-Mehrjahresbesteuerung</p> <p>Hinweis: Grundstellung bedeutet auch "keine Angabe".</p>	<p>Zulässig sind "0", "1", "2", "3" und Grundstellung</p> <p>Fehlernummer: DSLA690</p>
116 - 116	001	an	M	KENNZPAUSCHSTEUER	<p>Pauschalsteuer</p> <p>0-keine Angabe</p> <p>1-Pauschalsteuer nach § 37b EStG</p> <p>2-Pauschalsteuer nach § 40 Abs. 1 EStG</p> <p>3-Pauschalsteuer nach § 40 Abs. 2 EStG</p> <p>4-Pauschalsteuer nach § 40a Abs. 2 EStG</p> <p>5-Pauschalsteuer nach § 40b EStG</p> <p>Hinweis: Grundstellung bedeutet auch "keine Angabe"</p>	<p>Zulässig sind "0", "1", "2", "3", "4", "5" und Grundstellung.</p> <p>Fehlernummer: DSLA695</p>
117 - 121	005	an	M	RESERVE4	<p>Blank = Grundstellung</p>	<p>Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen)</p> <p>Fehlernummer: DSLA700</p>
122 - 122	001	an	M	VBEZMENGE	<p>Vorzeichen</p> <p>Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag</p> <p>Minus (-) = negativer Betrag</p>	<p>Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung.</p> <p>Fehlernummer: DSLA704</p>
123 - 128	006	an	K	BEZAHLTE MENGE BEZMENGE	<p>Anzahl der gegen Entgelt geleisteten Arbeit. Bspw. Stunden, Stückzahl</p> <p>n mit 2 NK</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung.</p> <p>Fehlernummer: DSLA705</p>
129 - 129	001	an	M	VFAKTOR	<p>Vorzeichen</p> <p>Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag</p> <p>Minus (-) = negativer Betrag</p>	<p>Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung.</p> <p>Fehlernummer: DSLA709</p>
130 - 137	008	an	K	FAKTOR FAKTOR	<p>Faktor für nach Menge bezahlte Arbeitsleistung. Bspw. Stundenlohn, Stücklohn</p> <p>n mit 4 NK</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung.</p> <p>Fehlernummer: DSLA710</p>
138 - 138	001	an	M	VZUSCHLAG	<p>Vorzeichen</p> <p>Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag</p> <p>Minus (-) = negativer Betrag</p>	<p>Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung.</p> <p>Fehlernummer: DSLA714</p>

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

139 - 143	005	an	K	ZUSCHLAG ZUSCHLAG	Faktor für Zuschläge in Prozent Bspw. SFN-Zuschläge, Überstunden n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DSLA715
144 - 144	001	an	M	VLABTRGGES	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA719
145 - 154	010	n mit 2 NK	M	LABTRGGES	Gesamtbetrag aus Lohnart	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA720
155 - 155	001	an	M	VLABTRGST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA724
156 - 165	010	an	K	LABTRGST	Steuer-Betrag aus Lohnart n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung.. Fehlernummer: DSLA725
166 - 166	001	an	M	VLABTRGSV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA729
167 - 176	010	an	K	LABTRGSV	SV-Betrag aus Lohnart n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA730
Daten zum Sachverhalt innerhalb der Abrechnungen						
xxx - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben zu den Feldern 724-728. Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBKG - Kurzarbeitergeld DBAT - Altersteilzeit DBWO - Wertguthaben Ost DBWW - Wertguthaben West DBS4 - Seemännische Besonderheiten (DSLA) Jeder Datenbaustein maximal einmal pro Abrechnung.
Daten zum Sachverhalt außerhalb der Abrechnungen						
xxx - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben im Feld MMVT.	DBVT - Vortragswerte Der Datenbaustein maximal einmal pro Datensatz Lohn Arbeitnehmer.
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

xxx - xxx	001	an	M	<i>DSENDE</i>	Kennzeichen Ende des Datensatzes. E - Ende	Zulässig sind "E" oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA850
-----------	-----	----	---	---------------	--	---

DBKG - Datenbaustein Kurzarbeitergeld

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBKG	Zulässig ist „DBKG“. Fehlernummer: DBKG001 Zulässig ist nur die Datenlänge 128. Fehlernummer: DBKG910
005 - 005	001	an	M	KENNZKUG	Kennzeichnung KUG / S-KUG 0 = KUG 1 = S-KUG	Zulässig sind "0" und "1". Fehlernummer: DBKG010
006 - 010	005	n mit 2 NK	M	SOLLSTD	Sollstunden, die ohne den Arbeitsausfall zu leisten wären (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen Fehlernummer: DBKG020
011 - 015	005	n mit 2 NK	M	AUSFSTD	Ausgefallene Arbeitsstunden laufender Monat	Zulässig sind nur numerische Zeichen Fehlernummer: DBKG030
016 - 016	001	an	M	VFIKTIVAEGKV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG039
017 - 026	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGKV	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der KV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBKG040
027 - 027	001	an	M	VFIKTIVAEGRV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG044
028 - 037	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGRV	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der RV	Zulässig sind nur numerische Zeichen Fehlernummer: DBKG045
038 - 038	001	an	M	VFIKTIVAEGPV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG049
039 - 048	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGPV	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der PV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBKG050

DBKG - Datenbaustein Kurzarbeitergeld

049 - 049	001	an	M	VFIKTIVAEGRVB EH	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG054
050 - 059	010	an	K	FIKTIVAEGRVBE H	Unterschreiten des Mindestarbeitsentgelts bei behinderten Arbeitnehmern in geschützten Einrichtungen. Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt. Liegt Differenz zwischen Soll- Entgelt und Ist-Entgelt unter Mindestentgelt (§ 162 Nr. 2 SGB VI) ist Beitragsbemessungs- grundlage dieser Betrag. Mindestarbeitsentgelt- regelung greift hier somit nicht. (monatlich) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG055
060 - 060	001	an	M	VFIKTIVKVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG059
061 - 070	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVKVBY	Summe KV-Beitrag ohne KV-Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBKG060
071 - 071	001	an	M	VFIKTIVRVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG064
072 - 081	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVRVBY	Summe RV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen Fehlernummer: DBKG065
082 - 082	001	an	M	VFIKTIVPVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG069
083 - 092	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVPVBY	Summe PV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBKG070
093 - 093	001	an	M	VFIKTIVKVBYZU SATZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG074
094 - 103	010	n mit 2 NK	K	FIKTIVKVBYZUS ATZ	Summe KV- Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBKG075

DBKG - Datenbaustein Kurzarbeitergeld

104 - 104	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG079
105 - 114	010	n	M	RESERVE1	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBKG080
115 - 115	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG084
116 - 125	010	n	M	RESERVE2	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBKG085
126 - 128	003	an	M	RESERVE3	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBKG090

DBAT - Datenbaustein Altersteilzeit

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBAT	Zulässig ist „DBAT“. Fehlernummer: DBAT001 Zulässig ist nur die Datenlänge 250. Fehlernummer: DBAT910
005 - 005	001	an	M	ATZMODELL	Art des gewählten Altersteilzeitmodells 0 - Summenfeldermodell 1 - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig sind "0" und "1". Fehlernummer: DBAT010
006 - 006	001	an	M	VASBTRG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT014
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	ASBTRG	Aufstockungsbetrag bei ATZ (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAT015
017 - 017	001	an	M	VBYPFLEINRV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT019
018 - 027	010	n mit 2 NK	M	BYPFLEINRV	Summe der zusätzlichen beitragspflichtigen Einnahme in der RV (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAT020
028 - 028	001	an	M	VBYPFLEINRVB YAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT024
029 - 038	010	n mit 2 NK	M	BYPFLEINRVBY AG	RV-Beitrag AG aus der zusätzlichen beitragspflichtigen Einnahme (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAT025
039 - 039	001	an	M	VEG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT029
040 - 049	010	n mit 2 NK	M	EG	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall ATZ (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAT030
050 - 050	001	an	M	VSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT034
051 - 060	010	an	K	SUM	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DBAT035

DBAT - Datenbaustein Altersteilzeit

061 - 061	001	an	M	VSUMOST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT039
062 - 071	010	an	K	SUMOST	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ Ost n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DBAT040
072 - 072	001	an	M	VSUMWEST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT044
073 - 082	010	an	K	SUMWEST	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ West n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DBAT045
083 - 083	001	an	M	VKVPFLAEGSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT049
084 - 093	010	an	K	KVPFLAEGSUM	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT050
094 - 094	001	an	M	VRVPFLAEGSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT054
095 - 104	010	an	K	RVPFLAEGSUM	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT055
105 - 105	001	an	M	VAVPFLAEGSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT059

DBAT - Datenbaustein Altersteilzeit

106 - 115	010	an	K	AVPFLAEGSUM	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT060
116 - 116	001	an	M	VPVFLAEGSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT064
117 - 126	010	an	K	PVPFLAEGSUM	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT065
127 - 127	001	an	M	VUVFLAEGSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT069
128 - 137	010	an	K	UVPFLAEGSUM	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT070
138 - 138	001	an	M	VUNTERSCHIEDSBTRG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT074
139 - 148	010	an	K	UNTERSCHIEDSBTRG	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Altersteilzeitgesetzes n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT075
149 - 149	001	an	M	VREGELAEG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT079
150 - 159	010	n mit 2 NK	M	REGELAEG	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Altersteilzeitgesetzes	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAT080

DBAT - Datenbaustein Altersteilzeit

160 - 160	001	an	M	<i>VKSVLUFT</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT084
161 - 170	010	n mit 2 NK	M	<i>KVSVLUFT</i>	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAT085
171 - 171	001	an	M	<i>VRVSVLUFT</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT089
172 - 181	010	n mit 2 NK	M	<i>RVSVLUFT</i>	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAT090
182 - 182	001	an	M	<i>VAVSVLUFT</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT094
183 - 192	010	n mit 2 NK	M	<i>AVSVLUFT</i>	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAT095
193 - 193	001	an	M	<i>VPVSVLUFT</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT099
194 - 203	010	n mit 2 NK	M	<i>PVSVLUFT</i>	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAT100
204 - 204	001	an	M	<i>VKVABGEGRSV LUFTSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT104

DBAT - Datenbaustein Altersteilzeit

205 - 214	010	an	K	KVABGEGRSVL UFTSUM	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT105
215 - 215	001	an	M	VRVABGEGRSV LUFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT109
216 - 225	010	an	K	RVABGEGRSVL UFTSUM	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT110
226 - 226	001	an	M	VAVABGEGRSV LUFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT114
227 - 236	010	an	K	AVABGEGRSVL UFTSUM	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT115
237 - 237	001	an	M	VPVABGEGRSV LUFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT119
238 - 247	010	an	K	PVABGEGRSVL UFTSUM	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAT120

DBAT - Datenbaustein Altersteilzeit

248 - 250	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBAT125
-----------	-----	----	---	---------	-----------------------	---

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBWO	Zulässig ist „DBWO“. Fehlernummer: DBWO001 Zulässig ist nur die Datenlänge 438. Fehlernummer: DBWO910
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells 0 - Summenfeldermodell 1 - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig sind "0" und "1". Fehlernummer: DBWO010
006 - 006	001	an	M	VSUMGESO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO014
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	SUMGESO	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel, ab 01.01.2009 inkl, der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWO015
017 - 017	001	an	M	VKVPFLAEGSU MO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO019
018 - 027	010	an	K	KVPFLAEGSUM O	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO020
028 - 028	001	an	M	VRVPFLAEGSU MO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO024
029 - 038	010	an	K	RVPFLAEGSUM O	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO025
039 - 039	001	an	M	VKNVPFLAEGSU MO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO029

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren
Entgeltbuchhaltung

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

040 - 049	010	an	K	KNVPFLAEGSU MO	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO030
050 - 050	001	an	M	VAVPFLAEGSU MO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO034
051 - 060	010	an	K	AVPFLAEGSUM O	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO035
061 - 061	001	an	M	VPVPFLAEGSU MO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO039
062 - 071	010	an	K	PVPFLAEGSUM O	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO040
072 - 072	001	an	M	VUVPFLAEGSU MO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO044
073 - 082	010	an	K	UVPFLAEGSUM O	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO045
083 - 083	001	an	M	VKVBANSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO049

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

084 - 093	010	an	K	<i>KVBYANSUMO</i>	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO050
094 - 094	001	an	M	<i>VKVBYANZUSATZSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO051
095 - 104	010	an	K	<i>KVBYANZUSATZSUMO</i>	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO052
105 - 105	001	an	M	<i>VRVBYANSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO054
106 - 115	010	an	K	<i>RVBYANSUMO</i>	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO055
116 - 116	001	an	M	<i>VKNVBYANSUM O</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO059
117 - 126	010	an	K	<i>KNVBYANSUMO</i>	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO060
127 - 127	001	an	M	<i>VAVBYANSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO064

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

128 - 137	010	an	K	AVBYANSUMO	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO065
138 - 138	001	an	M	VPVBYANSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO069
139 - 148	010	an	K	PVBYANSUMO	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO070
149 - 149	001	an	M	VKVBYAGSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO074
150 - 159	010	an	K	KVBYAGSUMO	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO075
160 - 160	001	an	M	VKVBYAGZUSATZSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO076
161 - 170	010	an	K	KVBYAGZUSATZSUMO	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO077
171 - 171	001	an	M	VRVBYAGSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO079

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

172 - 181	010	an	K	<i>RVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO080
182 - 182	001	an	M	<i>VKNVBYAGSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO084
183 - 192	010	an	K	<i>KNVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO085
193 - 193	001	an	M	<i>VAVBYAGSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO089
194 - 203	010	an	K	<i>AVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO090
204 - 204	001	an	M	<i>VPVBYAGSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO094
205 - 214	010	an	K	<i>PVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO095
215 - 215	001	an	M	<i>VSTFRSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO099

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

216 - 225	010	an	K	STFRSUMO	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben Ost Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nachtarbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO100
226 - 226	001	an	M	VKVSVLUFTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO104
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	KVSVLUFTO	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO105
237 - 237	001	an	M	VRVSVLUFTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO109
238 - 247	010	an	K	RVSVLUFTO	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO110
248 - 248	001	an	M	VKNVSVLUFTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO114
249 - 258	010	an	K	KNVSVLUFTO	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO115
259 - 259	001	an	M	VAVSVLUFTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO119

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	AVSVLUFTO	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO120
270 - 270	001	an	M	VPVSVLUFTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO124
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	PVSVLUFTO	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO125
281 - 281	001	an	M	VKVABGEGRSV LUFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO129
282 - 291	010	an	K	KVABGEGRSVL UFTSUMO	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO130
292 - 292	001	an	M	VRVABGEGRSV LUFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO134
293 - 302	010	an	K	RVABGEGRSVL UFTSUMO	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO135
303 - 303	001	an	M	VKNVABGEGRS VLUFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO139

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

304 - 313	010	an	K	<i>KNVABGEGRSV LUFTSUMO</i>	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO140
314 - 314	001	an	M	<i>VAVABGEGRSV LUFTSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO144
315 - 324	010	an	K	<i>AVABGEGRSVL UFTSUMO</i>	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO145
325 - 325	001	an	M	<i>VPVABGEGRSV LUFTSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO149
326 - 335	010	an	K	<i>PVABGEGRSVL UFTSUMO</i>	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO150
336 - 336	001	an	M	<i>VEGAUFO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO154
337 - 346	010	an	K	<i>EGAUFO</i>	Entgeltguthabenaufbau monatl. Ost n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO155
347 - 347	001	an	M	<i>VEGABO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO159
348 - 357	010	an	K	<i>EGABO</i>	Entgeltguthabenabbau monatl. Ost n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO160

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

358 - 358	001	an	M	VKVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO164
359 - 368	010	an	K	KVEGAO	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO165
369 - 369	001	an	M	VRVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO169
370 - 379	010	an	K	RVEGAO	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO170
380 - 380	001	an	M	VKNVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO174
381 - 390	010	an	K	KNVEGAO	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO175
391 - 391	001	an	M	VAVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO179
392 - 401	010	an	K	AVEGAO	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO180
402 - 402	001	an	M	VPVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO184
403 - 412	010	an	K	PVEGAO	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO185

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

413 - 413	001	an	M	VEG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO189
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	EG	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWO190
424 - 424	001	an	M	VGSVAGSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO194
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	GSVAGSUMO	In Wertguthaben (Ost) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWO195
435 - 435	001	n	M	ANZVTO	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeitsregelungen (Ost)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWO200
436 - 438	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBWO210

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBWW	Zulässig ist „DBWW“. Fehlernummer: DBWW001 Zulässig ist nur die Datenlänge 438. Fehlernummer: DBWW910
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells 0 - Summenfeldermodell 1 - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig sind "0" und "1". Fehlernummer: DBWW010
006 - 006	001	an	M	VSUMGESW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW014
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	SUMGESW	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel, ab 01.01.2009 inkl, der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWW015
017 - 017	001	an	M	VKVPFLAEGSU MW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW019
018 - 027	010	an	K	KVPFLAEGSUM W	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW020
028 - 028	001	an	M	VRVPFLAEGSU MW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW024
029 - 038	010	an	K	RVPFLAEGSUM W	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW025
039 - 039	001	an	M	VKNVPFLAEGSU MW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW029

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

040 - 049	010	an	K	<i>KNVPFLAEGSU MW</i>	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW030
050 - 050	001	an	M	<i>VAVPFLAEGSU MW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW034
051 - 060	010	an	K	<i>AVPFLAEGSUM W</i>	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW035
061 - 061	001	an	M	<i>VPVPFLAEGSU MW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW039
062 - 071	010	an	K	<i>PVPFLAEGSUM W</i>	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW040
072 - 072	001	an	M	<i>VUVPFLAEGSU MW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW044
073 - 082	010	an	K	<i>UVPFLAEGSUM W</i>	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW045
083 - 083	001	an	M	<i>VKVBANSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW049

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

084 - 093	010	an	K	KVBYANSUMW	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW050
094 - 094	001	an	M	VKVBYANZUSATZSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW051
095 - 104	010	an	K	KVBYANZUSATZSUMW	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW052
105 - 105	001	an	M	VRVBYANSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW054
106 - 115	010	an	K	RVBYANSUMW	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW055
116 - 116	001	an	M	VKNVBYANSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW059
117 - 126	010	an	K	KNVBYANSUMW	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW060
127 - 127	001	an	M	VAVBYANSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW064

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

128 - 137	010	an	K	AVBYANSUMW	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW065
138 - 138	001	an	M	VPVBYANSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW069
139 - 148	010	an	K	PVBYANSUMW	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW070
149 - 149	001	an	M	VKVBYAGSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW074
150 - 159	010	an	K	KVBYAGSUMW	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW075
160 - 160	001	an	M	VKVBYAGZUSATZSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW076
161 - 170	010	an	K	KVBYAGZUSATZSUMO	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW077
171 - 171	001	an	M	VRVBYAGSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW079

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

172 - 181	010	an	K	<i>RVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW080
182 - 182	001	an	M	<i>VKNVBYAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW084
183 - 192	010	an	K	<i>KNVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW085
193 - 193	001	an	M	<i>VAVBYAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW089
194 - 203	010	an	K	<i>AVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW090
204 - 204	001	an	M	<i>VPVBYAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW094
205 - 214	010	an	K	<i>PVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW095
215 - 215	001	an	M	<i>VSTFRSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW099

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

216 - 225	010	an	K	STFRSUMW	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben West Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nachtarbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW100
226 - 226	001	an	M	VKVSVLUFTW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW104
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	KVSVLUFTW	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW105
237 - 237	001	an	M	VRVSVLUFTW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW109
238 - 247	010	an	K	RVSVLUFTW	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW110
248 - 248	001	an	M	VKNVSVLUFTW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW114
249 - 258	010	an	K	KNVSVLUFTW	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW115
259 - 259	001	an	M	VAVSVLUFTW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW119

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	AVSVLUFTW	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW120
270 - 270	001	an	M	VPVSVLUFTW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW124
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	PVSVLUFTW	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW125
281 - 281	001	an	M	VKVABGEGRSV LUFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW129
282 - 291	010	an	K	KVABGEGRSVL UFTSUMW	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW130
292 - 292	001	an	M	VRVABGEGRSV LUFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW134
293 - 302	010	an	K	RVABGEGRSVL UFTSUMW	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW135
303 - 303	001	an	M	VKNVABGEGRS VLUFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW139

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

304 - 313	010	an	K	<i>KNVABGEGRSV LUFTSUMW</i>	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW140
314 - 314	001	an	M	<i>VAVABGEGRSV LUFTSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW144
315 - 324	010	an	K	<i>AVABGEGRSVL UFTSUMW</i>	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW145
325 - 325	001	an	M	<i>VPVABGEGRSV LUFTSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW149
326 - 335	010	an	K	<i>PVABGEGRSVL UFTSUMW</i>	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW150
336 - 336	001	an	M	<i>VEGAUFW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW154
337 - 346	010	an	K	<i>EGAUFW</i>	Entgeltguthabenaufbau monatl. West n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW155
347 - 347	001	an	M	<i>VEGABW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW159
348 - 357	010	an	K	<i>EGABW</i>	Entgeltguthabenabbau monatl. West n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW160

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

358 - 358	001	an	M	VKVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW164
359 - 368	010	an	K	KVEGAW	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW165
369 - 369	001	an	M	VRVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW169
370 - 379	010	an	K	RVEGAW	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW170
380 - 380	001	an	M	VKNVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW174
381 - 390	010	an	K	KNVEGAW	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW175
391 - 391	001	an	M	VAVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW179
392 - 401	010	an	K	AVEGAW	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW180
402 - 402	001	an	M	VPVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW184
403 - 412	010	an	K	PVEGAW	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW185

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

413 - 413	001	an	M	VEG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW189
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	EG	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWW190
424 - 424	001	an	M	VGSVAGSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW194
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	GSVAGSUMW	In Wertguthaben (West) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWW195
435 - 435	001	n	M	ANZVTW	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeits- regelungen (West)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWW200
436 - 438	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBWW210

DBS4 - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten im DSLA

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBS4 (für DSLA)	Zulässig ist „DBS4“. Fehlernummer: DBS4001 Zulässig ist nur die Datenlänge 159. Fehlernummer: DBS4910
005 - 005	001	an	M	WAEHRG	Währung in der die Heuerabrechnung erfolgt ist 0-EUR 1-USD	Zulässig sind "0" und "1". Fehlernummer: DBS4010
006 - 006	001	an	M	VSMKHEUERMT L	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4019
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	SMKHEUERMTL	Tatsächlich gezahlte Heuer.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4020
017 - 017	001	an	M	VSMKAGBRUTT OMTL	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4024
018 - 027	010	n mit 2 NK	M	SMKAGBRUTTO MTL	SMK-AG-pflichtiges Arbeitsentgelt in EUR - lfd.unter Berücksichtigung der BBG	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4025
028 - 028	001	an	M	VSMKANBRUTT OMTL	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4029
029 - 038	010	n mit 2 NK	M	SMKANBRUTTO MTL	SMK-AN-pflichtiges Arbeitsentgelt in EUR - lfd.unter Berücksichtigung der BBG	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4030
039 - 039	001	an	M	VSMKBYAGMTL	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4034
040 - 049	010	n mit 2 NK	M	SMKBYAGMTL	SMK-Beitrag AG in EUR aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4035
050 - 050	001	an	M	VSMKBYANMTL	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4039
051 - 060	010	n mit 2 NK	M	SMKBYANMTL	SMK-Beitrag AN in EUR aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4040
061 - 061	001	an	M	VEGASMKAGBR UTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4044

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

DBS4 - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten im DSLA

062 - 071	010	n mit 2 NK	M	EGASMKAGBRU TTO	SMK-AG-pflichtiges einmalig gezahltes Arbeitsentgelt in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4045
072 - 072	001	an	M	VEGASMKANBR UTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4049
073 - 082	010	n mit 2 NK	M	EGASMKANBRU TTO	SMK-AN-pflichtiges einmalig gezahltes Arbeitsentgelt in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4050
083 - 083	001	an	M	VEGASMKBYAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4054
084 - 093	010	n mit 2 NK	M	EGASMKBYAG	SMK-Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4055
094 - 094	001	an	M	VEGASMKBYAN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4059
095 - 104	010	n mit 2 NK	M	EGASMKBYAN	SMK-Beitrag AN aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4060
105 - 105	001	an	M	VSMKAGBRUTT OGES	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4064
106 - 115	010	n mit 2 NK	M	SMKAGBRUTTO GES	Summe des SMK-AG- pflichtigen Entgeltes (kumulativ, jährl.) in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4065
116 - 116	001	an	M	VSMKANBRUTT OGES	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4069
117 - 126	010	n mit 2 NK	M	SMKANBRUTTO GES	Summe des SMK-AN- pflichtigen Entgeltes (kumulativ, jährl.) in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4070
127 - 127	001	an	M	VGZSMKBYPFLA EGES	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4074
128 - 137	010	an	K	GZSMKBYPFLAE GES	Summe der reduzierten SMK-beitragspflichtigen Einnahme in der Gleitzone (kumulativ, jährlich) in EUR n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4075

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren
Entgeltbuchhaltung

DBS4 - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten im DSLA

138 - 138	001	an	M	VSMKBYAGGES	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4079
139 - 148	010	n mit 2 NK	M	SMKBYAGGES	Summe SMK-Beitrag AG (kumulativ, jährl.) in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4080
149 - 149	001	an	M	VSMKBYANGES	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4084
150 - 159	010	n mit 2 NK	M	SMKBYANGES	Summe SMK-Beitrag AN (kumulativ, jährl.) in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4085

DBVT - Datenbaustein Vortragswerte

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBVT	Zulässig ist „DBVT“. Fehlernummer: DBVT001 Zulässig ist nur die Datenlänge 159. Fehlernummer: DBVT910
005 - 008	004	n	M	KJ	Abrechnungsjahr jhjj	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT010
009 - 010	002	n	M	KM	Abrechnungsmonat Es ist der letzte Abrechnungsmonat, in dem kumuliert wurde, einzutragen. Vorjahreswerte = Grundstellung Vortragswerte = 1 bis 12 mm	Zulässig sind nur die Ziffern 1 bis 12 und die Grundstellung. Fehlernummer: DBVT020
011 - 025	015	an	K	BBNRKK	Betriebsnummer der für den/die Beschäftigte(n) zuständigen Krankenkasse (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn	Wenn das Feld nicht leer ist, ist die Betriebsnummer auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DBVT030
026 - 028	003	n	M	KVTG	Summe KV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT040
029 - 031	003	n	M	RVTG	Summe RV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT050
032 - 034	003	n	M	AVTG	Summe AV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT060
035 - 037	003	n	M	PVTG	Summe PV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT070
038 - 040	003	an	K	STTG	Summe Steuer-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DBVT080
041 - 041	001	an	M	KENNZPVZ	Kennzeichen Beitragszuschlag Pflegeversicherung Alle kinderlosen Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung mit Ausnahme - kinderloser Mitglieder, die vor dem 1. Januar 1940 geboren sind, - Mitglieder bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres, - Bezieher von Arbeitslosengeld II (ALG II) sowie - Wehr- und Zivildienstleistende müssen einen Beitragszuschlag zahlen.	Zulässig sind "J" oder "N". Fehlernummer: DBVT090

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren
Entgeltbuchhaltung

DBVT - Datenbaustein Vortragswerte

042 - 044	003	n	K	PERSGR	Personengruppe gemäß Anlage 3 der Gemeinsamen Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung nach § 28b Abs. 2 SGB IV	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT100
045 - 045	001	n	M	BYGRKV	Beitragsgruppenschlüssel KV 0-kein Beitrag 1-allgemeiner Beitrag 2-erhöhter Beitrag 3-ermäßigter Beitrag 4-Beitrag zur landwirtschaftlichen KV 5-Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen KV 6-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte 9-Firmenzahler (freiwillige Beiträge)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT110
046 - 046	001	n	M	BYGRRV	Beitragsgruppenschlüssel RV 0-kein Beitrag 1-voller Beitrag 3-halber Beitrag 5-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT120
047 - 047	001	n	M	BYGRAV	Beitragsgruppenschlüssel AV 0-kein Beitrag 1-voller Beitrag 2-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT130
048 - 048	001	n	M	BYGRPV	Beitragsgruppenschlüssel PV 0-kein Beitrag 1-voller Beitrag 2-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT140
049 - 049	001	an	M	VGESBRUTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT149
050 - 059	010	an	K	GESBRUTTO	Gesamtbrutto (kumulativ) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT150
060 - 060	001	an	M	VSTEUERBRUTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT154

DBVT - Datenbaustein Vortragswerte

061 - 070	010	an	K	STEUERBRUTTO	Steuerbrutto (kumulativ) einschließlich sonstiger Bezüge n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT155
071 - 071	001	an	M	VKVRUTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT159
072 - 081	010	an	K	KVBRUTTO	Summe des KV-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT160
082 - 082	001	an	M	VRVBRUTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT164
083 - 092	010	an	K	RVBRUTTO	Summe des RV-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT165
093 - 093	001	an	M	VAVBRUTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT169
094 - 103	010	an	K	AVBRUTTO	Summe des AV-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT170
104 - 104	001	an	M	VPVBRUTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT174
105 - 114	010	an	K	PVBRUTTO	Summe des PV-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT175
115 - 115	001	an	M	VUMBRUTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT179

DBVT - Datenbaustein Vortragswerte

116 - 125	010	an	K	UMBRUTTO	Summe des umlagepflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT180
126 - 126	001	an	M	VINSOBRUTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT184
127 - 136	010	an	K	INSOBRUTTO	Summe des insolvenzgeldumlagepflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT185
137 - 137	001	an	M	VUVBRUTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT189
138 - 147	010	an	K	UVBRUTTO	Summe des UV-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT190
Kennzeichen, welche Datenbausteine vorhanden sind						
148 - 148	001	an	M	MM-VORTRAGS- WERTE-KURZ- ARBEITERGELD MMVKG	Datenbaustein DBVK – Vortragswerte Kurzarbeitergeld N = keine Vortragswerte Kurzarbeitergeld J = Vortragswerte Kurzarbeitergeld vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DBVT200 Bei MMVKG = „J“ muss der Datenbaustein DBVK Vortragswerte Kurzarbeitergeld vorhanden sein. Fehlernummer: DBVT202
149 - 149	001	an	M	MM-VORTRAGS- WERTE-SAISON- KURZARBEITER- GELD MMVSK	Datenbaustein DBVS – Vortragswerte Saison- Kurzarbeitergeld N = kein Vortragswerte Saison-Kurzarbeiter- geld J = Vortragswerte Saison-Kurzarbeiter- geld vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DBVT210 Bei MMVSK = „J“ muss der Datenbaustein DBVS – Vortragswerte Saison-Kurzarbeitergeld vorhanden sein. Fehlernummer: DBVT212

DBVT - Datenbaustein Vortragswerte

150 - 150	001	an	M	MM-VORTRAGS- WERTE-ALTERS- TEILZEIT- SUMMENFELDE R <i>MMVATZSF</i>	Datenbaustein DBVF – Vortragswerte Alters- teilzeit Summenfelder- Modell N = keine Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder- Modell J = Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder- Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DBVT220 Bei MMVATZSF = „J“ muss der Datenbaustein DBVF – Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell vorhanden sein. Fehlernummer: DBVT222
151 - 151	001	an	M	MM-VORTRAGS- WERTE-ALTERS- TEILZEIT- ALTERNATIV <i>MMVATZAO</i>	Datenbaustein DBVA – Vortragswerte Alters- teilzeit Alternativ- /Options-Modell N = keine Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options- Modell J = Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options- Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DBVT230 Bei MMVATZAO = „J“ muss der Datenbaustein DBVA – Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell vorhanden sein. Fehlernummer: DBVT232
152 - 152	001	an	M	MM-VORTRAGS- WERTE-WERT- GUTHABEN-OST- SUMMENFELDE R <i>MMVWOSF</i>	Datenbaustein DBOS – Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell N = keine Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder- Modell J = Wertguthaben Ost Summenfelder- Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DBVT240 Bei MMVWOSF = „J“ muss der Datenbaustein DBOS – Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder- Modell vorhanden sein. Fehlernummer: DBVT242
153 - 153	001	an	M	MM-VORTRAGS- WERTE-WERT- GUTHABEN-OST- ALTERNATIV <i>MMVWOAO</i>	Datenbaustein DBOA – Vortragswerte Wertgut- haben Ost Alternativ- /Options-Modell N = keine Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options- Modell J = Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options- Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DBVT250 Bei MMVWOAO = „J“ muss der Datenbaustein DBOA – Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options- Modell vorhanden sein. Fehlernummer: DBVT252

DBVT - Datenbaustein Vortragswerte

154 - 154	001	an	M	MM-VORTRAGS- WERTE-WERT- GUTHABEN- WEST- SUMMENFELDE R <i>MMVWWSF</i>	Datenbaustein DBWS – Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell N = keine Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder- Modell J = Wertguthaben West Summenfelder- Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DBVT260 Bei MMVWWSF = „J“ muss der Datenbaustein DBWS – Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder- Modell vorhanden sein. Fehlernummer: DBVT262
155 - 155	001	an	M	MM-VORTRAGS- WERTE-WERT- GUTHABEN- WEST- ALTERNATIV <i>MMVWWAO</i>	Datenbaustein DBWA – Vortragswerte Wertgut- haben West Alternativ- /Options-Modell N = keine Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options- Modell J = Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ- /Options-Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DBVT270 Bei MMVWWAO = „J“ muss der Datenbaustein DBWA – Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options- Modell vorhanden sein. Fehlernummer: DBVT272
156 - 156	001	an	M	MM-SEEMANNS- KASSE <i>MMS5</i>	Datenbaustein DBS5 – Seemännische Beson- derheiten (DBVT) N = keine seemännisch- en Besonderheiten J = seemännische Be- sonderheiten vor- handen	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DBVT280 Bei MMS5 = „J“ muss der Datenbaustein DBS5 - Seemännische Besonderheiten (DBVT) vorhanden sein. Fehlernummer: DBVT282
157 - 159	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVT290
Daten zum Sachverhalt						

DBVT - Datenbaustein Vortragswerte

160 - xxx				<p>Es folgen die Daten gemäß den Angaben in den Feldern 147 - 155.</p> <p>Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:</p>	<p>DBVK - Vortragswerte Kurzarbeitergeld DBVS - Vortragswerte Saison-Kurzarbeitergeld DBVF - Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell DBVA - Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell DBOS - Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell DBOA - Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell DBWS - Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell DBWA - Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell DBS5 - Seemännische Besonderheiten (DBVT)</p> <p>Jeder Datenbaustein maximal einmal pro DBVT.</p>
-----------	--	--	--	--	--

DBVK - Datenbaustein Vortragswerte Kurzarbeitergeld

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBVK	Zulässig ist „DBVK“. Fehlernummer: DBVK001 Zulässig ist nur die Datenlänge 128. Fehlernummer: DBVK910
005 - 005	001	an	M	KENNZKUG	Kennzeichnung KUG 0 = KUG	Zulässig ist "0". Fehlernummer: DBVK010
006 - 010	005	an	M	RESERVE1 (SOLLSTD)	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVK020
011 - 015	005	an	M	RESERVE2 (AUSFSTD)	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVK030
016 - 016	001	an	M	VFIKTIVAEGKV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK039
017 - 026	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGKV	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der KV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVK040
027 - 027	001	an	M	VFIKTIVAEGRV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK044
028 - 037	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGRV	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelte (sog. Fiktivlohn), maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der RV	Zulässig sind nur numerische Zeichen Fehlernummer: DBVK045
038 - 038	001	an	M	VFIKTIVAEGPV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK049
039 - 048	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGPV	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelte (sog. Fiktivlohn), maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der PV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVK050

DBVK - Datenbaustein Vortragswerte Kurzarbeitergeld

049 - 049	001	an	M	VFIKTIVAEGRVB EH	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK054
050 - 059	010	an	K	FIKTIVAEGRVBE H	Unterschreiten des Mindestarbeitsentgelts bei behinderten Arbeitnehmern in geschützten Einrichtungen. Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt. Liegt Differenz zwischen Soll- Entgelt und Ist-Entgelt unter Mindestentgelt (§ 162 Nr. 2 SGB VI) ist Beitragsbemessungs- grundlage dieser Betrag. Mindestarbeitsentgel- regelung greift hier somit nicht. (monatlich) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK055
060 - 060	001	an	M	VFIKTIVKVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK059
061 - 070	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVKVBY	Summe KV-Beitrag ohne KV-Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVK060
071 - 071	001	an	M	VFIKTIVRVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK064
072 - 081	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVRVBY	Summe RV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen Fehlernummer: DBVK065
082 - 082	001	an	M	VFIKTIVPVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK069
083 - 092	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVPVBY	Summe PV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVK070
093 - 093	001	an	M	VFIKTIVKVBYZU SATZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK074
094 - 103	010	n mit 2 NK	K	FIKTIVKVBYZUS ATZ	Summe KV- Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVK075

DBVK - Datenbaustein Vortragswerte Kurzarbeitergeld

104 - 104	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK079
105 - 114	010	n	M	RESERVE3	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBVK080
115 - 115	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK084
116 - 125	010	n	M	RESERVE4	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBVK085
126 - 128	003	an	M	RESERVE5	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVK090

DBVS - Datenbaustein Vortragswerte Saison-Kurzarbeitergeld

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBVS	Zulässig ist „DBVS“. Fehlernummer: DBVS001 Zulässig ist nur die Datenlänge 128. Fehlernummer: DBVS910
005 - 005	001	an	M	KENNZKUG	Kennzeichnung KUG 1 = S-KUG	Zulässig ist "1". Fehlernummer: DBVS010
006 - 010	005	an	M	RESERVE1 (SOLLSTD)	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVS020
011 - 015	005	an	M	RESERVE2 (AUSFSTD)	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVS030
016 - 016	001	an	M	VFIKTIVAEGKV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS039
017 - 026	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGKV	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der KV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVS040
027 - 027	001	an	M	VFIKTIVAEGRV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS044
028 - 037	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGRV	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelte (sog. Fiktivlohn), maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der RV	Zulässig sind nur numerische Zeichen Fehlernummer: DBVS045
038 - 038	001	an	M	VFIKTIVAEGPV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS049
039 - 048	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGPV	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der PV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVS050

DBVS - Datenbaustein Vortragswerte Saison-Kurzarbeitergeld

049 - 049	001	an	M	VFIKTIVAEGRVB EH	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS054
050 - 059	010	an	K	FIKTIVAEGRVBE H	Unterschreiten des Mindestarbeitsentgelts bei behinderten Arbeitnehmern in geschützten Einrichtungen. Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt. Liegt Differenz zwischen Soll- Entgelt und Ist-Entgelt unter Mindestentgelt (§ 162 Nr. 2 SGB VI) ist Beitragsbemessungs- grundlage dieser Betrag. Mindestarbeitsentgelt- regelung greift hier somit nicht. (monatlich) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS055
060 - 060	001	an	M	VFIKTIVKVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS059
061 - 070	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVKVBY	Summe KV-Beitrag ohne KV-Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVS060
071 - 071	001	an	M	VFIKTIVRVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS064
072 - 081	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVRVBY	Summe RV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen Fehlernummer: DBVS065
082 - 082	001	an	M	VFIKTIVPVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS069
083 - 092	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVPVBY	Summe PV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVS070
093 - 093	001	an	M	VFIKTIVKVBYZU SATZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS074
094 - 103	010	n mit 2 NK	K	FIKTIVKVBYZUS ATZ	Summe KV- Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVS075

DBVS - Datenbaustein Vortragswerte Saison-Kurzarbeitergeld

104 - 104	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS079
105 - 114	010	n	M	RESERVE3	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBVS080
115 - 115	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS084
116 - 125	010	n	M	RESERVE4	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBVS085
126 - 128	003	an	M	RESERVE5	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVS090

DBVF - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBVF	Zulässig ist „DBVF“. Fehlernummer: DBVF001 Zulässig ist nur die Datenlänge 250. Fehlernummer: DBVF910
005 - 005	001	an	M	ATZMODELL	Art des gewählten Altersteilzeitmodells 0 - Summenfeldermodell	Zulässig ist "0". Fehlernummer: DBVF010
006 - 006	001	an	M	VASBTRG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF014
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	ASBTRG	Aufstockungsbetrag bei ATZ (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVF015
017 - 017	001	an	M	VBYPFLEINRV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF019
018 - 027	010	n mit 2 NK	M	BYPFLEINRV	Summe der zusätz-lichen beitragspflichtigen Einnahme in der RV (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVF020
028 - 028	001	an	M	VBYPFLEINRVBY AG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF024
029 - 038	010	n mit 2 NK	M	BYPFLEINRVBYA G	RV-Beitrag AG aus der zusätzlichen beitragspflichtigen Einnahme (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVF025
039 - 039	001	an	M	VEG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF029
040 - 049	010	n mit 2 NK	M	EG	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall ATZ (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVF030
050 - 050	001	an	M	VSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF034
051 - 060	010	an	K	SUM	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DBVF035

DBVF - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell

061 - 061	001	an	M	VSUMOST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF039
062 - 071	010	an	K	SUMOST	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ Ost n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DBVF040
072 - 072	001	an	M	VSUMWEST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF044
073 - 082	010	an	K	SUMWEST	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ West n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DBVF045
083 - 083	001	an	M	VKVPFLAEGSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF049
084 - 093	010	an	K	KVPFLAEGSUM	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF050
094 - 094	001	an	M	VRVPFLAEGSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF054
095 - 104	010	an	K	RVPFLAEGSUM	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF055
105 - 105	001	an	M	VAVPFLAEGSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF059

DBVF - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell

106 - 115	010	an	K	AVPFLAEGSUM	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF060
116 - 116	001	an	M	VPVFLAEGSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF064
117 - 126	010	an	K	PVPFLAEGSUM	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF065
127 - 127	001	an	M	VUVFLAEGSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF069
128 - 137	010	an	K	UVPFLAEGSUM	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF070
138 - 138	001	an	M	VUNTERSCHIED SBTRG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF074
139 - 148	010	an	K	UNTERSCHIEDS BTRG	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Altersteilzeitgesetzes n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF075
149 - 149	001	an	M	VREGELAEG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF079
150 - 159	010	n mit 2 NK	M	REGELAEG	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Altersteilzeitgesetzes	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVF080

DBVF - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell

160 - 160	001	an	M	VKSVLUFT	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF084
161 - 170	010	n mit 2 NK	M	KVSVLUFT	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVF085
171 - 171	001	an	M	VRVSVLUFT	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF089
172 - 181	010	n mit 2 NK	M	RVSVLUFT	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVF090
182 - 182	001	an	M	VAVSVLUFT	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF094
183 - 192	010	n mit 2 NK	M	AVSVLUFT	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVF095
193 - 193	001	an	M	VPVSVLUFT	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF099
194 - 203	010	n mit 2 NK	M	PVSVLUFT	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVF100
204 - 204	001	an	M	VKVABGEGRSVL UFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF104

DBVF - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell

205 - 214	010	an	K	<i>KVABGEGRSVLU FTSUM</i>	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF105
215 - 215	001	an	M	<i>VRVABGEGRSVL UFTSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF109
216 - 225	010	an	K	<i>RVABGEGRSVLU FTSUM</i>	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF110
226 - 226	001	an	M	<i>VAVABGEGRSVL UFTSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF114
227 - 236	010	an	K	<i>AVABGEGRSVLU FTSUM</i>	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF115
237 - 237	001	an	M	<i>VPVABGEGRSVL UFTSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF119
238 - 247	010	an	K	<i>PVABGEGRSVLU FTSUM</i>	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVF120

DBVF - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell

248 - 250	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVF125
-----------	-----	----	---	---------	-----------------------	---

DBVA - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBVA	Zulässig ist „DBVA“. Fehlernummer: DBVA001 Zulässig ist nur die Datenlänge 250. Fehlernummer: DBVA910
005 - 005	001	an	M	ATZMODELL	Art des gewählten Altersteilzeitmodells 1 - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig ist "1". Fehlernummer: DBVA010
006 - 006	001	an	M	VASBTRG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA014
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	ASBTRG	Aufstockungsbetrag bei ATZ (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA015
017 - 017	001	an	M	VBYPFLEINRV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA019
018 - 027	010	n mit 2 NK	M	BYPFLEINRV	Summe der zusätzlichen beitragspflichtigen Einnahme in der RV (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA020
028 - 028	001	an	M	VBYPFLEINRVBY AG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA024
029 - 038	010	n mit 2 NK	M	BYPFLEINRVBYA G	RV-Beitrag AG aus der zusätzlichen beitragspflichtigen Einnahme (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA025
039 - 039	001	an	M	VEG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA029
040 - 049	010	n mit 2 NK	M	EG	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall ATZ (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA030
050 - 050	001	an	M	VSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA034
051 - 060	010	an	K	SUM	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DBVA035

061 - 061	001	an	M	VSUMOST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA039
062 - 071	010	an	K	SUMOST	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ Ost n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DBVA040
072 - 072	001	an	M	VSUMWEST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA044
073 - 082	010	an	K	SUMWEST	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ West n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DBVA045
083 - 083	001	an	M	VKVPFLAEGSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA049
084 - 093	010	an	K	KVPFLAEGSUM	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA050
094 - 094	001	an	M	VRVPFLAEGSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA054
095 - 104	010	an	K	RVPFLAEGSUM	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA055
105 - 105	001	an	M	VAVPFLAEGSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA059

106 - 115	010	an	K	AVPFLAEGSUM	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA060
116 - 116	001	an	M	VPVFLAEGSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA064
117 - 126	010	an	K	PVPFLAEGSUM	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA065
127 - 127	001	an	M	VUVFLAEGSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA069
128 - 137	010	an	K	UVPFLAEGSUM	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA070
138 - 138	001	an	M	VUNTERSCHIED SBTRG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA074
139 - 148	010	an	K	UNTERSCHIEDS BTRG	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Altersteilzeitgesetzes n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA075
149 - 149	001	an	M	VREGELAEG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA079
150 - 159	010	n mit 2 NK	M	REGELAEG	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Altersteilzeitgesetzes	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA080

DBVA - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell

160 - 160	001	an	M	VKSVLUFT	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA084
161 - 170	010	n mit 2 NK	M	KVSVLUFT	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA085
171 - 171	001	an	M	VRVSVLUFT	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA089
172 - 181	010	n mit 2 NK	M	RVSVLUFT	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA090
182 - 182	001	an	M	VAVSVLUFT	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA094
183 - 192	010	n mit 2 NK	M	AVSVLUFT	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA095
193 - 193	001	an	M	VPVSVLUFT	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA099
194 - 203	010	n mit 2 NK	M	PVSVLUFT	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA100
204 - 204	001	an	M	VKVABGEGRSVL UFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA104

205 - 214	010	an	K	<i>KVABGEGRSVLU FTSUM</i>	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA105
215 - 215	001	an	M	<i>VRVABGEGRSVL UFTSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA109
216 - 225	010	an	K	<i>RVABGEGRSVLU FTSUM</i>	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA110
226 - 226	001	an	M	<i>VAVABGEGRSVL UFTSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA114
227 - 236	010	an	K	<i>AVABGEGRSVLU FTSUM</i>	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA115
237 - 237	001	an	M	<i>VPVABGEGRSVL UFTSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA119
238 - 247	010	an	K	<i>PVABGEGRSVLU FTSUM</i>	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA120

DBVA - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell

248 - 250	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVA125
-----------	-----	----	---	---------	-----------------------	---

DBOS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBOS	Zulässig ist „DBOS“. Fehlernummer: DBOS001 Zulässig ist nur die Datenlänge 438. Fehlernummer: DBOS910
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells 0 - Summenfeldermodell	Zulässig ist "0". Fehlernummer: DBOS010
006 - 006	001	an	M	VSUMGESO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS014
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	SUMGESO	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel, ab 01.01.2009 inkl. der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBOS015
017 - 017	001	an	M	VKVPFLAEGSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS019
018 - 027	010	an	K	KVPFLAEGSUMO	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS020
028 - 028	001	an	M	VRVPFLAEGSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS024
029 - 038	010	an	K	RVPFLAEGSUM O	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS025
039 - 039	001	an	M	VKNVPFLAEGSU MO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS029

DBOS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell

040 - 049	010	an	K	KNVPFLAEGSUM O	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS030
050 - 050	001	an	M	VAVPFLAEGSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS034
051 - 060	010	an	K	AVPFLAEGSUMO	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS035
061 - 061	001	an	M	VPVPFLAEGSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS039
062 - 071	010	an	K	PVPFLAEGSUMO	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS040
072 - 072	001	an	M	VUVPFLAEGSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS044
073 - 082	010	an	K	UVPFLAEGSUM O	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS045
083 - 083	001	an	M	VKVBYANSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS049

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

DBOS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell

084 - 093	010	an	K	KVBYANSUMO	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS050
094 - 094	001	an	M	VKVBYANZUSATZSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS051
095 - 104	010	an	K	KVBYANZUSATZSUMO	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS052
105 - 105	001	an	M	VRVBYANSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS054
106 - 115	010	an	K	RVBYANSUMO	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS055
116 - 116	001	an	M	VKNVBYANSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS059
117 - 126	010	an	K	KNVBYANSUMO	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS060
127 - 127	001	an	M	VAVBYANSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS064

DBOS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell

128 - 137	010	an	K	AVBYANSUMO	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS065
138 - 138	001	an	M	VPVBYANSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS069
139 - 148	010	an	K	PVBYANSUMO	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS070
149 - 149	001	an	M	VKVBYAGSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS074
150 - 159	010	an	K	KVBYAGSUMO	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS075
160 - 160	001	an	M	VKVBYAGZUSATZSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS076
161 - 170	010	an	K	KVBYAGZUSATZSUMO	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS077
171 - 171	001	an	M	VRVBYAGSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS079

DBOS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell

172 - 181	010	an	K	<i>RVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS080
182 - 182	001	an	M	<i>VKNVBYAGSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS084
183 - 192	010	an	K	<i>KNVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS085
193 - 193	001	an	M	<i>VAVBYAGSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS089
194 - 203	010	an	K	<i>AVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS090
204 - 204	001	an	M	<i>VPVBYAGSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS094
205 - 214	010	an	K	<i>PVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS095
215 - 215	001	an	M	<i>VSTFRSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS099

DBOS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell

216 - 225	010	an	K	STFRSUMO	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben Ost Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nachtarbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS100
226 - 226	001	an	M	VKVSVLUFTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS104
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	KVSVLUFTO	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS105
237 - 237	001	an	M	VRVSVLUFTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS109
238 - 247	010	an	K	RVSVLUFTO	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS110
248 - 248	001	an	M	VKNVSVLUFTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS114
249 - 258	010	an	K	KNVSVLUFTO	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS115
259 - 259	001	an	M	VAVSVLUFTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS119

DBOS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	AVSVLUFTO	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS120
270 - 270	001	an	M	VPVSVLUFTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS124
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	PVSVLUFTO	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS125
281 - 281	001	an	M	VKVABGEGRSVL UFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS129
282 - 291	010	an	K	KVABGEGRSVL FTSUMO	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS130
292 - 292	001	an	M	VRVABGEGRSVL UFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS134
293 - 302	010	an	K	RVABGEGRSVL FTSUMO	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS135
303 - 303	001	an	M	VKNVABGEGRS VLUFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS139

DBOS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell

304 - 313	010	an	K	<i>KNVABGEGRSVL UFTSUMO</i>	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS140
314 - 314	001	an	M	<i>VAVABGEGRSVL UFTSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS144
315 - 324	010	an	K	<i>AVABGEGRSVL UFTSUMO</i>	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS145
325 - 325	001	an	M	<i>VPVABGEGRSVL UFTSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS149
326 - 335	010	an	K	<i>PVABGEGRSVL UFTSUMO</i>	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS150
336 - 336	001	an	M	<i>VEGAUFO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS154
337 - 346	010	an	K	<i>EGAUFO</i>	Entgeltguthabenaufbau monatl. Ost n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS155
347 - 347	001	an	M	<i>VEGABO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS159
348 - 357	010	an	K	<i>EGABO</i>	Entgeltguthabenabbau monatl. Ost n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS160

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

DBOS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell

358 - 358	001	an	M	VKVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS164
359 - 368	010	an	K	KVEGAO	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS165
369 - 369	001	an	M	VRVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS169
370 - 379	010	an	K	RVEGAO	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS170
380 - 380	001	an	M	VKNVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS174
381 - 390	010	an	K	KNVEGAO	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS175
391 - 391	001	an	M	VAVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS179
392 - 401	010	an	K	AVEGAO	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS180
402 - 402	001	an	M	VPVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS184
403 - 412	010	an	K	PVEGAO	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS185

DBOS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell

413 - 413	001	an	M	VEG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS189
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	EG	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBOS190
424 - 424	001	an	M	VGSVAGSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOS194
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	GSVAGSUMO	In Wertguthaben (Ost) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBOS195
435 - 435	001	n	M	ANZVTO	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeitsregelungen (Ost)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBOS200
436 - 438	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBOS210

DBOA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBOA	Zulässig ist „DBOA“. Fehlernummer: DBOA001 Zulässig ist nur die Datenlänge 438. Fehlernummer: DBOA910
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells 1 - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig ist "1". Fehlernummer: DBOA010
006 - 006	001	an	M	VSUMGESO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA014
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	SUMGESO	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel, ab 01.01.2009 inkl. der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBOA015
017 - 017	001	an	M	VKVPFLAEGSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA019
018 - 027	010	an	K	KVPFLAEGSUMO	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA020
028 - 028	001	an	M	VRVPFLAEGSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA024
029 - 038	010	an	K	RVVPFLAEGSUM O	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA025
039 - 039	001	an	M	VKNVPFLAEGSU MO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA029

DBOA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell

040 - 049	010	an	K	<i>KNVPFLAEGSUM</i> O	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA030
050 - 050	001	an	M	<i>VAVPFLAEGSUM</i> O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA034
051 - 060	010	an	K	<i>AVPFLAEGSUMO</i>	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA035
061 - 061	001	an	M	<i>VPVPFLAEGSUM</i> O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA039
062 - 071	010	an	K	<i>PVPFLAEGSUMO</i>	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA040
072 - 072	001	an	M	<i>VUVPFLAEGSUM</i> O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA044
073 - 082	010	an	K	<i>UVPFLAEGSUM</i> O	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA045
083 - 083	001	an	M	<i>VKVBANSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA049

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

DBOA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell

084 - 093	010	an	K	KVBYANSUMO	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA050
094 - 094	001	an	M	VKVBYANZUSATZSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA051
095 - 104	010	an	K	KVBYANZUSATZSUMO	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA052
105 - 105	001	an	M	VRVBYANSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA054
106 - 115	010	an	K	RVBYANSUMO	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA055
116 - 116	001	an	M	VKNVBYANSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA059
117 - 126	010	an	K	KNVBYANSUMO	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA060
127 - 127	001	an	M	VAVBYANSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA064

DBOA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell

128 - 137	010	an	K	AVBYANSUMO	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA065
138 - 138	001	an	M	VPVBYANSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA069
139 - 148	010	an	K	PVBYANSUMO	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA070
149 - 149	001	an	M	VKVBYAGSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA074
150 - 159	010	an	K	KVBYAGSUMO	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA075
160 - 160	001	an	M	VKVBYAGZUSATZSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA076
161 - 170	010	an	K	KVBYAGZUSATZSUMO	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA077
171 - 171	001	an	M	VRVBYAGSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA079

DBOA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell

172 - 181	010	an	K	<i>RVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA080
182 - 182	001	an	M	<i>VKNVBYAGSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA084
183 - 192	010	an	K	<i>KNVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA085
193 - 193	001	an	M	<i>VAVBYAGSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA089
194 - 203	010	an	K	<i>AVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA090
204 - 204	001	an	M	<i>VPVBYAGSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA094
205 - 214	010	an	K	<i>PVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA095
215 - 215	001	an	M	<i>VSTFRSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA099

DBOA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell

216 - 225	010	an	K	STFRSUMO	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben Ost Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nachtarbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA100
226 - 226	001	an	M	VKVSVLUFTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA104
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	KVSVLUFTO	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA105
237 - 237	001	an	M	VRVSVLUFTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA109
238 - 247	010	an	K	RVSVLUFTO	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA110
248 - 248	001	an	M	VKNVSVLUFTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA114
249 - 258	010	an	K	KNVSVLUFTO	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA115
259 - 259	001	an	M	VAVSVLUFTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA119

DBOA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	AVSVLUFTO	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA120
270 - 270	001	an	M	VPVSVLUFTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA124
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	PVSVLUFTO	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA125
281 - 281	001	an	M	VKVABGEGRSVL UFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA129
282 - 291	010	an	K	KVABGEGRSVL FTSUMO	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA130
292 - 292	001	an	M	VRVABGEGRSVL UFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA134
293 - 302	010	an	K	RVABGEGRSVL FTSUMO	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA135
303 - 303	001	an	M	VKNVABGEGRS VLUFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA139

DBOA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell

304 - 313	010	an	K	<i>KNVABGEGRSVL UFTSUMO</i>	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA140
314 - 314	001	an	M	<i>VAVABGEGRSVL UFTSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA144
315 - 324	010	an	K	<i>AVABGEGRSVL FTSUMO</i>	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA145
325 - 325	001	an	M	<i>VPVABGEGRSVL UFTSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA149
326 - 335	010	an	K	<i>PVABGEGRSVL FTSUMO</i>	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA150
336 - 336	001	an	M	<i>VEGAUFO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA154
337 - 346	010	an	K	<i>EGAUFO</i>	Entgeltguthabenaufbau monatl. Ost n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA155
347 - 347	001	an	M	<i>VEGABO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA159
348 - 357	010	an	K	<i>EGABO</i>	Entgeltguthabenabbau monatl. Ost n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA160

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

DBOA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell

358 - 358	001	an	M	VKVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA164
359 - 368	010	an	K	KVEGAO	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA165
369 - 369	001	an	M	VRVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA169
370 - 379	010	an	K	RVEGAO	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA170
380 - 380	001	an	M	VKNVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA174
381 - 390	010	an	K	KNVEGAO	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA175
391 - 391	001	an	M	VAVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA179
392 - 401	010	an	K	AVEGAO	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA180
402 - 402	001	an	M	VPVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA184
403 - 412	010	an	K	PVEGAO	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA185

DBOA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell

413 - 413	001	an	M	VEG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA189
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	EG	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBOA190
424 - 424	001	an	M	VGSVAGSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBOA194
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	GSVAGSUMO	In Wertguthaben (Ost) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBOA195
435 - 435	001	n	M	ANZVTO	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeitsregelungen (Ost)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBOA200
436 - 438	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBOA210

DBWS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBWS	Zulässig ist „DBWS“. Fehlernummer: DBWS001 Zulässig ist nur die Datenlänge 438. Fehlernummer: DBWS910
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells 0 - Summenfeldermodell	Zulässig ist "0". Fehlernummer: DBWS010
006 - 006	001	an	M	VSUMGESW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS014
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	SUMGESW	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel, ab 01.01.2009 inkl, der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWS015
017 - 017	001	an	M	VKVPFLAEGSUM W	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS019
018 - 027	010	an	K	KVPFLAEGSUM W	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS020
028 - 028	001	an	M	VRVPFLAEGSUM W	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS024
029 - 038	010	an	K	RVPFLAEGSUM W	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS025
039 - 039	001	an	M	VKNVPFLAEGSU MW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS029

DBWS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell

040 - 049	010	an	K	<i>KNVPFLAEGSUM</i> <i>W</i>	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS030
050 - 050	001	an	M	<i>VAVPFLAEGSUM</i> <i>W</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS034
051 - 060	010	an	K	<i>AVPFLAEGSUM</i> <i>W</i>	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS035
061 - 061	001	an	M	<i>VPVPFLAEGSUM</i> <i>W</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS039
062 - 071	010	an	K	<i>PVPFLAEGSUM</i> <i>W</i>	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS040
072 - 072	001	an	M	<i>VUVPFLAEGSUM</i> <i>W</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS044
073 - 082	010	an	K	<i>UVPFLAEGSUM</i> <i>W</i>	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS045
083 - 083	001	an	M	<i>VKVBANSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS049

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

DBWS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell

084 - 093	010	an	K	KVBYANSUMW	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS050
094 - 094	001	an	M	VKVBYANZUSATZSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS051
095 - 104	010	an	K	KVBYANZUSATZSUMW	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS052
105 - 105	001	an	M	VRVBYANSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS054
106 - 115	010	an	K	RVBYANSUMW	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS055
116 - 116	001	an	M	VKNVBYANSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS059
117 - 126	010	an	K	KNVBYANSUMW	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS060
127 - 127	001	an	M	VAVBYANSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS064

DBWS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell

128 - 137	010	an	K	AVBYANSUMW	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS065
138 - 138	001	an	M	VPVBYANSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS069
139 - 148	010	an	K	PVBYANSUMW	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS070
149 - 149	001	an	M	VKVBYAGSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS074
150 - 159	010	an	K	KVBYAGSUMW	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS075
160 - 160	001	an	M	VKVBYAGZUSATZSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS076
161 - 170	010	an	K	KVBYAGZUSATZSUMO	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS077
171 - 171	001	an	M	VRVBYAGSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS079

DBWS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell

172 - 181	010	an	K	<i>RVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS080
182 - 182	001	an	M	<i>VKNVBYAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS084
183 - 192	010	an	K	<i>KNVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS085
193 - 193	001	an	M	<i>VAVBYAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS089
194 - 203	010	an	K	<i>AVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS090
204 - 204	001	an	M	<i>VPVBYAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS094
205 - 214	010	an	K	<i>PVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS095
215 - 215	001	an	M	<i>VSTFRSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS099

DBWS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell

216 - 225	010	an	K	<i>STFRSUMW</i>	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben West Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nachtarbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS100
226 - 226	001	an	M	<i>VKVSVLUFTW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS104
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	<i>KVSVLUFTW</i>	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS105
237 - 237	001	an	M	<i>VRVSVLUFTW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS109
238 - 247	010	an	K	<i>RVSVLUFTW</i>	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS110
248 - 248	001	an	M	<i>VKNVSVLUFTW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS114
249 - 258	010	an	K	<i>KNVSVLUFTW</i>	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS115
259 - 259	001	an	M	<i>VAVSVLUFTW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS119

DBWS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	AVSVLUFTW	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS120
270 - 270	001	an	M	VPVSVLUFTW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS124
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	PVSVLUFTW	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS125
281 - 281	001	an	M	VKVABGEGRSVL UFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS129
282 - 291	010	an	K	KVABGEGRSVL FTSUMW	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS130
292 - 292	001	an	M	VRVABGEGRSVL UFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS134
293 - 302	010	an	K	RVABGEGRSVL FTSUMW	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS135
303 - 303	001	an	M	VKNVABGEGRS VLUFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS139

DBWS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell

304 - 313	010	an	K	<i>KNVABGEGRSVL UFTSUMW</i>	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS140
314 - 314	001	an	M	<i>VAVABGEGRSVL UFTSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS144
315 - 324	010	an	K	<i>AVABGEGRSVL FTSUMW</i>	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS145
325 - 325	001	an	M	<i>VPVABGEGRSVL UFTSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS149
326 - 335	010	an	K	<i>PVABGEGRSVL FTSUMW</i>	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS150
336 - 336	001	an	M	<i>VEGAUFW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS154
337 - 346	010	an	K	<i>EGAUFW</i>	Entgeltguthabenaufbau monatl. West n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS155
347 - 347	001	an	M	<i>VEGABW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS159
348 - 357	010	an	K	<i>EGABW</i>	Entgeltguthabenabbau monatl. West n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS160

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

DBWS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell

358 - 358	001	an	M	VKVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS164
359 - 368	010	an	K	KVEGAW	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS165
369 - 369	001	an	M	VRVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS169
370 - 379	010	an	K	RVEGAW	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS170
380 - 380	001	an	M	VKNVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS174
381 - 390	010	an	K	KNVEGAW	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS175
391 - 391	001	an	M	VAVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS179
392 - 401	010	an	K	AVEGAW	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS180
402 - 402	001	an	M	VPVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS184
403 - 412	010	an	K	PVEGAW	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS185

DBWS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell

413 - 413	001	an	M	VEG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS189
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	EG	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWS190
424 - 424	001	an	M	VGSVAGSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWS194
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	GSVAGSUMW	In Wertguthaben (West) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWS195
435 - 435	001	n	M	ANZVTW	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeits- regelungen (West)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWS200
436 - 438	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBWS210

DBWA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBWA	Zulässig ist „DBWA“. Fehlernummer: DBWA001 Zulässig ist nur die Datenlänge 438. Fehlernummer: DBWA910
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells 1 - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig ist "1". Fehlernummer: DBWA010
006 - 006	001	an	M	VSUMGESW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA014
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	SUMGESW	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel, ab 01.01.2009 inkl. der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWA015
017 - 017	001	an	M	VKVPFLAEGSUM W	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA019
018 - 027	010	an	K	KVPFLAEGSUM W	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA020
028 - 028	001	an	M	VRVPFLAEGSUM W	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA024
029 - 038	010	an	K	RVVPFLAEGSUM W	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA025
039 - 039	001	an	M	VKNVPFLAEGSU MW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA029

040 - 049	010	an	K	<i>KNVPFLAEGSUM W</i>	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA030
050 - 050	001	an	M	<i>VAVPFLAEGSUM W</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA034
051 - 060	010	an	K	<i>AVPFLAEGSUM W</i>	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA035
061 - 061	001	an	M	<i>VPVPFLAEGSUM W</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA039
062 - 071	010	an	K	<i>PVPFLAEGSUM W</i>	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA040
072 - 072	001	an	M	<i>VUVPFLAEGSUM W</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA044
073 - 082	010	an	K	<i>UVPFLAEGSUM W</i>	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA045
083 - 083	001	an	M	<i>VKVBANSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA049

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

DBWA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell

084 - 093	010	an	K	KVBYANSUMW	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA050
094 - 094	001	an	M	VKVBYANZUSATZSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA051
095 - 104	010	an	K	KVBYANZUSATZSUMW	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA052
105 - 105	001	an	M	VRVBYANSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA054
106 - 115	010	an	K	RVBYANSUMW	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA055
116 - 116	001	an	M	VKNVBYANSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA059
117 - 126	010	an	K	KNVBYANSUMW	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA060
127 - 127	001	an	M	VAVBYANSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA064

DBWA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell

128 - 137	010	an	K	AVBYANSUMW	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA065
138 - 138	001	an	M	VPVBYANSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA069
139 - 148	010	an	K	PVBYANSUMW	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA070
149 - 149	001	an	M	VKVBYAGSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA074
150 - 159	010	an	K	KVBYAGSUMW	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA075
160 - 160	001	an	M	VKVBYAGZUSATZSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA076
161 - 170	010	an	K	KVBYAGZUSATZSUMO	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA077
171 - 171	001	an	M	VRVBYAGSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA079

DBWA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell

172 - 181	010	an	K	<i>RVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA080
182 - 182	001	an	M	<i>VKNVBYAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA084
183 - 192	010	an	K	<i>KNVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA085
193 - 193	001	an	M	<i>VAVBYAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA089
194 - 203	010	an	K	<i>AVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA090
204 - 204	001	an	M	<i>VPVBYAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA094
205 - 214	010	an	K	<i>PVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA095
215 - 215	001	an	M	<i>VSTFRSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA099

216 - 225	010	an	K	STFRSUMW	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben West Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nachtarbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA100
226 - 226	001	an	M	VKVSVLUFTW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA104
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	KVSVLUFTW	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA105
237 - 237	001	an	M	VRVSVLUFTW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA109
238 - 247	010	an	K	RVSVLUFTW	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA110
248 - 248	001	an	M	VKNVSVLUFTW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA114
249 - 258	010	an	K	KNVSVLUFTW	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA115
259 - 259	001	an	M	VAVSVLUFTW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA119

DBWA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	AVSVLUFTW	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA120
270 - 270	001	an	M	VPVSVLUFTW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA124
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	PVSVLUFTW	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA125
281 - 281	001	an	M	VKVABGEGRSVL UFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA129
282 - 291	010	an	K	KVABGEGRSVL FTSUMW	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA130
292 - 292	001	an	M	VRVABGEGRSVL UFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA134
293 - 302	010	an	K	RVABGEGRSVL FTSUMW	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA135
303 - 303	001	an	M	VKNVABGEGRS VLUFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA139

304 - 313	010	an	K	<i>KNVABGEGRSVL UFTSUMW</i>	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA140
314 - 314	001	an	M	<i>VAVABGEGRSVL UFTSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA144
315 - 324	010	an	K	<i>AVABGEGRSVL UFTSUMW</i>	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA145
325 - 325	001	an	M	<i>VPVABGEGRSVL UFTSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA149
326 - 335	010	an	K	<i>PVABGEGRSVL UFTSUMW</i>	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA150
336 - 336	001	an	M	<i>VEGAUFW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA154
337 - 346	010	an	K	<i>EGAUFW</i>	Entgeltguthabenaufbau monatl. West n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA155
347 - 347	001	an	M	<i>VEGABW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA159
348 - 357	010	an	K	<i>EGABW</i>	Entgeltguthabenabbau monatl. West n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA160

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

358 - 358	001	an	M	VKVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA164
359 - 368	010	an	K	KVEGAW	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA165
369 - 369	001	an	M	VRVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA169
370 - 379	010	an	K	RVEGAW	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA170
380 - 380	001	an	M	VKNVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA174
381 - 390	010	an	K	KNVEGAW	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA175
391 - 391	001	an	M	VAVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA179
392 - 401	010	an	K	AVEGAW	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA180
402 - 402	001	an	M	VPVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA184
403 - 412	010	an	K	PVEGAW	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA185

DBWA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell

413 - 413	001	an	M	VEG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA189
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	EG	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWA190
424 - 424	001	an	M	VGSVAGSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWA194
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	GSVAGSUMW	In Wertguthaben (West) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWA195
435 - 435	001	n	M	ANZVTW	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeits- regelungen (West)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWA200
436 - 438	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBWA210

DBS5 - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten im DBVT

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBS5 (für DBVT)	Zulässig ist „DBS5“. Fehlernummer: DBS5001 Zulässig ist nur die Datenlänge 26. Fehlernummer: DBS5910
005 - 005	001	an	M	VSMKAGBRUTT O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS5014
006 - 015	010	n mit 2 NK	M	SMKAGBRUTTO	Summe des SMK-AG-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS5015
016 - 016	001	an	M	VSMKANBRUTT O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS5019
017 - 026	010	n mit 2 NK	M	SMKANBRUTTO	Summe des SMK-AN-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS5020

NCSZ - Nachlaufsatz

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung des Nachlaufsatzes NCSZ	Zulässig ist nur „NCSZ“. Fehlernummer: NCSZv01 Zulässig ist nur die Datenlänge 63. Fehlernummer: NCSZv99
005 - 009	005	an	M	VERFAHRENS- MERKMAL VFMM	Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt: AGBPL = Meldungen der Arbeitgeber (Lohn) AGBPF = Meldungen der Arbeitgeber (Fibu) RVBPL = Meldungen der DSRV (Lohn) RVBPF = Meldungen der DSRV (Fibu)	Gleicher Inhalt wie im Feld VERFAHRENSMERKMAL im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv10
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER BBNRAB	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters nnnnnnnn - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Gleicher Inhalt wie Feld BBNRABSENDER im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv20
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER BBNREP	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters nnnnnnnn - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Gleicher Inhalt wie Feld BBNREMPFAENGER im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv30
040 - 047	008	n	M	DATUM- ERSTELLUNG ED	Datum der Erstellung der Datei in der Form: jhjjmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: NCSZv45 Gleicher Inhalt wie Feld DATUMERSTELLUNG im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv40

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

NCSZ - Nachlaufsatz

048 - 053	006	n	M	LFD-DATEI-NR <i>DTNR</i>	Dateifolgenummer 000001 - 999999	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: NCSZv55 Gleicher Inhalt wie Feld LFD-DATEINR im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv50
054 - 061	008	an	K	ANZAHLSAETZE <i>ZLSZ</i>	Anzahl der erstellten Datensätze (ohne Vor- und Nachlaufsätze)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: NCSZv65 Zulässig ist die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Datensätze ohne Vor- und Nachlaufsätze übereinstimmt. Fehlernummer: NCSZv60
062 - 063	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERNR</i>	Versionsnummer des Nachlaufsatzes 01 – 99 Zulässig ist der Wert "01" für diese Version. Er gilt bis zur Bekanntgabe einer neuen Version.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: NCSZv75 Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: NCSZv70
Daten zum Fehlersachverhalt						
064 - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler.	

DBFE - Datenbaustein Fehler

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBFE	Keine Prüfung.
005 - 076	072	an	M	FEHLER <i>FE</i>	Fehlernummer 7 Stellen plus 1 Leerzeichen plus Fehlertext (z. B. : xxxxxxx Feld enthält nicht ausschließlich numerische Werte)	Keine Prüfung.