

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Rückmeldung

Version 1.2.0

Prüfungen des Vorlaufsatzes, der Datensätze DSSM, DSGM und DSUM und des Nachlaufsatzes.

Für alle Felder dieser Beschreibung gilt folgende Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null(0)

n mit x NK = numerisches Feld analog n, jedoch mit x Nachkommastellen

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

Kurzname	Bezeichnung	Vorkommen pro Lieferung
VOSZ	Vorlaufsatz	einmal
DSSM	Datensatz Statusmeldung	einmal
DSGM	Datensatz Grunddaten für Meldekorrekturen	einmal je Betriebsteil, Mandant und Arbeitnehmer in einem Kalenderjahr
DSUM	Datensatz Informationen zur Ursprungsmeldung	(k)einmal je DSGM
NCSZ	Nachlaufsatz	einmal
DBFE	Datenbaustein Fehler	keinmal bei Lieferungen von der DSRV, nur interne Verwendung

VOSZ - Vorlaufsatz

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung des Vorlaufsatzes VOSZ	Zulässig ist nur „VOSZ“. Fehlernummer: VOSZv01 Zulässig ist nur die Datenlänge 153. Fehlernummer: VOSZv99
005 - 009	005	an	M	VERFAHRENS- MERKMAL VFMM	Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt: AGBPL = Meldungen der Arbeitgeber (Lohn) AGBPF = Meldungen der Arbeitgeber (Fibu) RVBPL = Meldungen der DSRV (Lohn) RVBPF = Meldungen der DSRV (Fibu)	Zulässig sind nur die in der Spalte „Inhalt/Erläuterung“ angegebenen Werte. Fehlernummer: VOSZv10
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER BBNRAB	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzei- chen) nnnnnnnn	Prüfung, ob es sich um eine zulässige Absender-Betriebsnummer handelt. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers/ Rechenzentrums/Steuerberaters handeln. - der Datenstelle der Renten- versicherungsträger (VFMM = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss die Betriebsnummer „66667777“ verwendet werden. Fehlernummer: VOSZv20
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER BBNREP	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leer- zeichen) nnnnnnnn	Zulässig ist die Betriebsnummer des Empfängers der Datei. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss es sich um die Betriebsnummer der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (66667777) handeln. - der Datenstelle der Renten- versicherungsträger (VFMM = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters handeln. Fehlernummer: VOSZv30
040 - 047	008	n	M	DATUM- ERSTELLUNG ED	Datum der Erstellung der Datei in der Form: jhjmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: VOSZv40 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: VOSZv42

VOSZ - Vorlaufsatz

048 - 053	006	n	M	LFD-DATEI-NR <i>DTNR</i>	Dateifolgenummer	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: VOSZv50 Prüfung, ob es sich um die zulässige Dateifolgenummer handelt (lückenlos aufsteigend je Annahmestelle). Fehlernummer: VOSZv52
054 - 103	050	an	K	NAME-ABSENDER <i>NAAB</i>	Kurzbezeichnung des Absenders	Keine Prüfung
104 - 105	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERNR</i>	Versionsnummer des Vorlaufsatzes 01 – 99	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: VOSZv70 Zulässig ist nur der Wert „05“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: VOSZv72
106 - 108	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen). Fehlernummer: VOSZv75
109 - 109	001	an	M	KENNZ-SENDUNG-KOMPLETT <i>KENNZSEKO</i>	Merkmal, ob die Gesamtendung komplett ist. N = Nein J = Ja	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: VOSZv80
110 - 110	001	an	M	KENNZ-STORNO <i>KENNZST</i>	Kennzeichen Stornierung der bereits abgegebenen (Gesamt-) Lieferung. N = keine Stornierung J = Stornierung	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: VOSZv85
111 - 125	015	an	M	BBNR-VU <i>BBNRVU</i>	Betriebsnummer des Verursachers der Datei (zu prüfender Betrieb) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: VOSZv90
126 - 133	008	an	M	VERSION-GESAMT <i>VERGES</i>	Versionsnummer der gesamten Schnittstelle (linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen mit Hauptversionsnummer, Nebenversionsnummer und Revisionsnummer jeweils durch einen Punkt getrennt, z.B. 3.0.0)	Prüfung, ob es sich um eine zulässige Versionsnummer der Schnittstelle handelt. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") sind "3.0.0" und "3.1.0" zulässig. - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (VFMM = „RVBPL“ oder "RVBPF") sind "1.1.0" und "1.2.0" zulässig. Fehlernummer: VOSZv95
134 - 153	020	an	k	AKTENZEICHEN-ABSENDER <i>AKAB</i>	Freifeld für den Absender der Datei	Keine Prüfung.
Daten zum Fehlersachverhalt						

VOSZ - Vorlaufsatz

154 - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler.	
-----------	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------	--

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DSSM	Zulässig ist „DSSM“. Fehlernummer: DSSMv01 Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte "RVBPL" oder „RVBPF“. Fehlernummer: DSSM004 Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 250 + 1 Fehlernummer: DSSM910
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN VF	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist EUBP = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP“. Fehlernummer: DSSMv05
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER BBNRAB	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSSM020 Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. Fehlernummer: DSSM022
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER BBNREP	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSSM030 Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters handeln. Fehlernummer: DSAG032
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR VERN	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 01 – 99	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSSM040 Zulässig ist nur der Wert „02“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: DSSM042
042 - 061	020	n	M	DATUM- ERSTELLUNG ED	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjjmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSSM050 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSSM052 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSSM056
Daten zur Fehlerermittlung						

DSSM - Datensatz Statusmeldung

062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ <i>FEKZ</i>	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSSM060 Zulässig sind „0“ und „1“. Fehlernummer: DSSM064 Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSSMv35
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL <i>FEAN</i>	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: n	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSSM070 Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSSM072 Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. Fehlernummer: DSSMv50 Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). Fehlernummer: DSSMv52
Daten zur Identifikation						
064 - 069	006	n	M	LFD-DATEI-NR <i>DTNR</i>	Dateifolgenummer der Sendung auf die für die Rückmeldung Bezug genommen wird.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSSM080
070 - 077	008	an	M	VERSION-GESAMT <i>VERGES</i>	Schnittstellenversionsnummer der Sendung, auf die für die Rückmeldung Bezug genommen wird.	Keine Prüfung.
078 - 097	020	an	k	AKTENZEICHEN-ABSENDER <i>AKAB</i>	Sofern der Absender der Arbeitgeberdaten das Feld AKAB im VOSZ in der Datei mit der DTNR gemäß den Stellen 064-069 gefüllt hat, wird der Inhalt hier übermittelt.	Keine Prüfung.
098 - 100	003	an	M	<i>STATUSCODE</i>	Statuscode für den aktuellen Sachstand zu den übermittelten Daten Exx - Status für Entgeltdaten Fxx - Status für Finanzbuchhaltungsdaten	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSSM100
101 - 250	150	an	M	<i>STATUSTEXT</i>	Erläuterung des Statuscodes	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSSM110
Daten zum Fehlersachverhalt						

DSSM - Datensatz Statusmeldung

xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	<i>DSENDE</i>	Kennzeichen Ende des Datensatzes. E - Ende	Zulässig sind "E" oder leer. Fehlernummer: DSSM850

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DSGM	Zulässig ist „DSGM“. Fehlernummer: DSGMv01 Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte "RVBPL" oder „RVBPF“. Fehlernummer: DSGM004 Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 231 + (ANRUECKM*57) + 1 Fehlernummer: DSGM910
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist EUBP = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP“. Fehlernummer: DSGMv05
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSSM020 Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. Fehlernummer: DSSM022
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSSM030 Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters handeln. Fehlernummer: DSAG032
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERN</i>	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 01 – 99	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSGM040 Zulässig ist nur der Wert „03“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: DSGM042
042 - 061	020	n	M	DATUM- ERSTELLUNG <i>ED</i>	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjmm tt (Datum) hhmm ss (Uhrzeit) msms ms (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional))	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSGM050 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSGM052 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSGM056

Datensätze und -bausteine im eUBP-Verfahren

Rückmeldung
Version 1.2.0

Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ <i>FEKZ</i>	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSGM060 Zulässig sind „0“ und „1“. Fehlernummer: DSGM064 Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSGMv35
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL <i>FEAN</i>	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: n	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSGM070 Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSGM072 Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. Fehlernummer: DSGMv50 Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). Fehlernummer: DSGMv52
Daten zur Identifikation						
064 - 078	015	an	M	<i>BBNRAG</i>	Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebes nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSGM080
079 - 098	020	an	K	<i>MANDANT</i>	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diesen Betrieb/-steil anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von Mandanten und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer.	Keine Prüfung.
099 - 118	020	an	m	AKTENZEICHEN- VERURSACHER <i>AZVU</i>	Aktenzeichen Verursacher (Personalnummer)	MUSS-Angabe wenn VERSICHERUNGSNUMMER leer, sonst Pflichtangabe soweit bekannt (Art K). Fehlernummer: DSGM100
119 - 130	012	an	m	VERSICHERUNGSNUMMER <i>VSNR</i>	Deutsche Rentenversicherungsnummer in der Form: bbttmmjjassp	MUSS-Angabe wenn AKTENZEICHEN-VERURSACHER leer, sonst Pflichtangabe soweit bekannt (Art K). Fehlernummer: DSGM110
131 - 160	030	an	M	<i>NAME</i>	Name des Mitarbeiters	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSGM120
161 - 190	030	an	K	<i>GBNAME</i>	Geburtsname des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
191 - 220	030	an	K	<i>VONAME</i>	Vorname des Mitarbeiters	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSGM140
221 - 228	008	n	K	<i>GBDT</i>	Geburtsdatum des Mitarbeiters jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSGM150

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Rückmeldung
Version 1.2.0

Auflistung der melderelevanten Zeiträume des Arbeitnehmers						
229 - 231	003	n	M	ANZAHL- RUECKMELDUN GEN <i>ANRUECKM</i>	Anzahl der melderelevanten Zeiträume des Arbeitnehmers im Prüfzeitraum	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSGM160
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANRUECKM".						
001 - 008	008	n	M	<i>ZRBEG</i>	Beginn Zeitraum, für den die Nachberechnung erfolgt ist. jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSGM200 Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSGM202
009 - 016	008	n	M	<i>ZRENDE</i>	Ende Zeitraum, für den die Nachberechnung erfolgt ist. jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSGM210 Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSGM212
017 - 017	001	n	M	<i>BYGRKV</i>	Beitragsgruppen- schlüssel KV 0 -kein Beitrag 1 -allgemeiner Beitrag 2 -erhöhter Beitrag 3 -ermäßigter Beitrag 4 -Beitrag zur landwirtschaftlichen KV 5 -Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen KV 6 -Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte 9 -Firmenzahler (freiwillige Beiträge)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSGM220
018 - 018	001	n	M	<i>BYGRRV</i>	Beitragsgruppen- schlüssel RV 0 -kein Beitrag 1 -voller Beitrag 3 -halber Beitrag 5 -Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSGM230
019 - 019	001	n	M	<i>BYGRAV</i>	Beitragsgruppen- schlüssel AV 0 -kein Beitrag 1 -voller Beitrag 2 -halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSGM240
020 - 020	001	n	M	<i>BYGRPV</i>	Beitragsgruppen- schlüssel PV 0 -kein Beitrag 1 -voller Beitrag 2 -halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSGM250
021 - 035	015	an	M	<i>BBNRKK</i>	Betriebsnummer der Einzugsstelle (bzw. Rechtsnachfolger, 8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSGM265

DSGM - Datensatz Grunddaten für Meldekorrekturen

036 - 036	001	an	M	VEDIFFGSV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSGM270
037 - 046	010	n mit 2 NK	M	EDIFFGSV	Entgeltdifferenz GSV ((reduzierte) beitragspflichtige Einnahme)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSGM280
047 - 047	001	an	M	VEDIFFEGRB	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSGM290
048 - 057	010	n mit 2 NK	K	EDIFFEGRB	Entgeltdifferenz Rentenberechnung (tatsächliches Arbeitsentgelt)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSGM300
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	DSENDE	Kennzeichen Ende des Datensatzes. E - Ende	Zulässig sind "E" oder leer. Fehlernummer: DSGM850

DSUM - Datensatz Informationen zur Ursprungsmeldung

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DSUM	Zulässig ist „DSUM“. Fehlernummer: DSUMv01 Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur der Wert "RVBPL". Fehlernummer: DSUM004 Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 191 + (ANURSPRM*134) + 1 Fehlernummer: DSUM910
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist EUBP = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP“. Fehlernummer: DSUMv05
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSSM020 Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. Fehlernummer: DSSM022
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSSM030 Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters handeln. Fehlernummer: DSAG032
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERN</i>	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 01 – 99	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSUM040 Zulässig ist nur der Wert „03“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: DSUM042
042 - 061	020	n	M	DATUM- ERSTELLUNG <i>ED</i>	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjmm tt (Datum) hhmm ss (Uhrzeit) msms ms (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional))	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSUM050 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSUM052 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSUM056

Datensätze und -bausteine im eUBP-Verfahren

Rückmeldung
Version 1.2.0

Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ <i>FEKZ</i>	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSUM060 Zulässig sind „0“ und „1“. Fehlernummer: DSUM064 Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSUMv35
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL <i>FEAN</i>	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: n	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSUM070 Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSUM072 Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig.
Daten zur Identifikation						
064 - 078	015	an	M	<i>BBNRAG</i>	Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebes nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSUM080
079 - 090	012	an	M	VERSICHERUNGSNUMMER <i>VSNR</i>	Deutsche Rentenversicherungsnummer in der Form: bbttmmjjassp	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSUM090
091 - 120	030	an	M	<i>NAME</i>	Name des Mitarbeiters	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSUM100
121 - 150	030	an	K	<i>GBNAME</i>	Geburtsname des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
151 - 180	030	an	K	<i>VONAME</i>	Vorname des Mitarbeiters	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSUM120
181 - 188	008	n	K	<i>GBDT</i>	Geburtsdatum des Mitarbeiters jhjjmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSUM130
Auflistung der melderelevanten Zeiträume des Arbeitnehmers						
189 - 191	003	n	M	ANZAHL-URSPRUNGSMELDUNGEN <i>ANURSPRM</i>	Anzahl der melderelevanten Zeiträume des Arbeitnehmers im Prüfzeitraum	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSUM140
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANURSPRM".						
001 - 036	036	an	K	DATENSATZ-ID <i>DS-ID</i>	Datensatz-ID Datensatz-ID der Ursprungsmeldung, wenn vorhanden	Keine Prüfung.
037 - 056	020	an	K	AKTENZEICHEN-VERURSACHER <i>AZVU</i>	Aktenzeichen Verursacher (Personalnummer)	Keine Prüfung.
057 - 064	008	n	M	<i>ZRBEG</i>	Beginn Zeitraum der für Ursprungsmeldung die eine Nachberechnung erfolgt ist. jhjjmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSUM210 Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSUM212

DSUM - Datensatz Informationen zur Ursprungsmeldung

065 - 072	008	n	M	ZRENDE	Ende Zeitraum der für Ursprungsmeldung die eine Nachberechnung erfolgt ist. jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSUM220 Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSUM222
073 - 073	001	an	M	VEUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSUM230
074 - 083	010	n mit 2 NK	M	EUM	Entgeltsumme der ursprünglichen Meldung	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSUM240
084 - 084	001	an	M	VEGRBUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSUM245
085 - 094	010	n mit 2 NK	K	EGRBUM	Entgelt Rentenberechnung der ursprünglichen Meldung	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSUM247
095 - 095	001	n	M	BYGRKV	Beitragsgruppenschlüssel KV 0 -kein Beitrag 1 -allgemeiner Beitrag 2 -erhöhter Beitrag 3 -ermäßigter Beitrag 4 -Beitrag zur landwirtschaftlichen KV 5 -Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen KV 6 -Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte 9 -Firmenz	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSUM250
096 - 096	001	n	M	BYGRRV	Beitragsgruppenschlüssel RV 0 -kein Beitrag 1 -voller Beitrag 3 -halber Beitrag 5 -Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSUM260
097 - 097	001	n	M	BYGRAV	Beitragsgruppenschlüssel AV 0 -kein Beitrag 1 -voller Beitrag 2 -halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSUM270
098 - 098	001	n	M	BYGRP V	Beitragsgruppenschlüssel PV 0 -kein Beitrag 1 -voller Beitrag 2 -halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSUM280
099 - 113	015	an	M	BBNRKK	Betriebsnummer der Einzugsstelle (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSUM295

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Rückmeldung

Version 1.2.0

DSUM - Datensatz Informationen zur Ursprungsmeldung

114 - 116	003	n	M	<i>PERSGR</i>	Personengruppenschlüssel	Zulässig sind nur die Grundstellung (Nullen) oder die Personengruppen der Anlage „Schlüsselzahlen für Personengruppen in den Meldungen nach der DEÜV“ (Anlage 2). Fehlernummer: DSUM300
117 - 118	002	n	M	<i>GD</i>	Grund der Abgabe (der ursprünglichen Meldung)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSUM310 Zulässig sind nur die Gründe der Anlage „Schlüsselzahlen für Abgabegründe in den Meldungen nach der DEÜV“ (Anlage 1). Fehlernummer: DSUM315
119 - 127	009	an	M	<i>TTSC</i>	Tätigkeitsschlüssel	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSUM320
128 - 128	001	an	M	<i>KENNZGLE (KENNZ-MIDIJOB)</i>	Kennzeichen Gleitzone / Midijob 0 = kein Arbeitsentgelt innerhalb der Gleitzone bzw. der Grenzen des § 20 Abs. 2 SGB IV / Verzicht 1 = Arbeitsentgelt durchgehend innerhalb der Gleitzone / Grenzen des § 20 Abs. 2 SGB IV 2 = Arbeitsentgelt sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gleitzone / Grenzen des § 20 Abs. 2 SGB IV	Zulässig sind die „0“, „1“ oder „2“. Fehlernummer: DSUM330
129 - 129	001	an	K	<i>KENNZSTA</i>	Statuskennzeichen für Familienangehörige und GmbH-Gesellschafter 1 = Ehegatte, Lebenspartner oder Abkömmling 2 = geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH	Zulässig sind die Grundstellung (Leerzeichen), "1" oder "2". Fehlernummer: DSUM340
130 - 130	001	an	M	<i>KENNZRK</i>	Rechtskreiskennzeichen W = altes Bundesland O = neues Bundesland einschließlich Ost-Berlin	zulässig sind nur die Zeichen „W“ oder „O“ Fehlernummer: DSUM350

DSUM - Datensatz Informationen zur Ursprungsmeldung

131 - 131	001	an	M	<i>KENNZMF</i>	Kennzeichen Mehrfachbeschäftigung J = Mehrfach- beschäftigter N = kein Mehrfach- beschäftigter	Zulässig sind nur die Zeichen „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSUM360
132 - 134	003	an	M	<i>SASC</i>	Staatsangehörigkeit	Es sind nur die vom Statistischen Bundesamt festgelegten Schlüssel (DEÜV Anlage 8) zulässig. Fehlernummer: DSUM370
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	<i>DSENDE</i>	Kennzeichen Ende des Datensatzes. E - Ende	Zulässig sind "E" oder leer. Fehlernummer: DSUM850

NCSZ - Nachlaufsatz

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung des Nachlaufsatzes NCSZ	Zulässig ist nur „NCSZ“. Fehlernummer: NCSZv01 Zulässig ist nur die Datenlänge 63. Fehlernummer: NCSZv99
005 - 009	005	an	M	VERFAHRENS- MERKMAL VFMM	Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt: AGBPL = Meldungen der Arbeitgeber (Lohn) AGBPF = Meldungen der Arbeitgeber (Fibu) RVBPL = Meldungen der DSRV (Lohn) RVBPF = Meldungen der DSRV (Fibu)	Gleicher Inhalt wie im Feld VERFAHRENSMERKMAL im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv10
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER BBNRAB	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters nnnnnnnn - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Gleicher Inhalt wie Feld BBNRABSENDER im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv20
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER BBNREP	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters nnnnnnnn - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Gleicher Inhalt wie Feld BBNREMPFAENGER im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv30
040 - 047	008	n	M	DATUM- ERSTELLUNG ED	Datum der Erstellung der Datei in der Form: jhjjmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: NCSZv45 Gleicher Inhalt wie Feld DATUMERSTELLUNG im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv40

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Rückmeldung
Version 1.2.0

NCSZ - Nachlaufsatz

048 - 053	006	n	M	LFD-DATEI-NR <i>DTNR</i>	Dateifolgenummer 000001 - 999999	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: NCSZv55 Gleicher Inhalt wie Feld LFD-DATEINR im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv50
054 - 061	008	an	K	ANZAHLSAETZE <i>ZLSZ</i>	Anzahl der erstellten Datensätze (ohne Vor- und Nachlaufsätze)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: NCSZv65 Zulässig ist die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Datensätze ohne Vor- und Nachlaufsätze übereinstimmt. Fehlernummer: NCSZv60
062 - 063	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERNR</i>	Versionsnummer des Nachlaufsatzes 01 – 99 Zulässig ist der Wert "01" für diese Version. Er gilt bis zur Bekanntgabe einer neuen Version.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: NCSZv75 Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: NCSZv70
Daten zum Fehlersachverhalt						
064 - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler.	

DBFE - Datenbaustein Fehler

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBFE	Keine Prüfung.
005 - 076	072	an	M	FEHLER <i>FE</i>	Fehlernummer 7 Stellen plus 1 Leerzeichen plus Fehlertext (z. B. : xxxxxxx Feld enthält nicht ausschließlich numerische Werte)	Keine Prüfung.